

Raport de evaluare pentru
CT Interactive EOOD
Evaluarea conformității Buffalo System pentru 41 de jocuri
online

Producător:	CT GAMING AD
Număr raport ATF:	ROM.CATE.1015.01.03
Număr document:	03
Data:	27 octombrie 2021
Număr de pagini:	93

BMM Spain Testlabs s.l.u.

Conținutul acestui document este strict confidențial. Acesta a fost pregătit de BMM Spain Testlabs, s.l.u. (BMM) exclusiv pentru examinarea atentă de către CT Interactive EOOD și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România și nu poate fi dezvăluit niciunei alte părți fără acordul prealabil în scris al CT Interactive EOOD.

INFORMAȚII GENERALE

Numele și adresa solicitantului:	CT Interactive EOOD 7 Kukush Str. 1345 - Sofia Bulgaria
Număr de referință solicitant:	Prezentarea scrisorii de cerere din data de 22 octombrie 2020
Date de testare:	Data de începere: 14 decembrie 2020 Data de finalizare: 25 octombrie 2021
Tip de evaluare	Evaluarea conformității Buffalo System pentru 41 de jocuri online
Stilul produsului:	Jocuri de noroc online
Descrierea produsului: Nume: Versiune: Platformă și versiune:	<p>Buffalo System V1.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 Mega Slot – v1.53 • 20 Star Party – v1.53 • 40 Mega Slot - v1.53 • 40 Shining Jewels – v1.53 • 40 Treasures – v1.53 • 50 Treasures – v1.53 • African Magic – v1.53 • Alaska Wild – v1.53 • Amazons Spear – v1.53 • Banana Party – v1.53 • Bavarian Forest – v1.53 • Brilliants Hot – v1.53 • Brilliants on Fire – v1.53 • Chili Baby – v1.53 • Coffee Magic – v1.53 • Dancing Dragons – v1.53 • Duck of Luck – v1.53 • Duck of Luck Returns – v1.53 • Fire Dozen – v1.53 • Forest Nymph – v1.53 • Fortune Fish – v1.53 • Fruity Hot – v1.53 • Gaelic Warrior – v1.53 • Golden Acorn – v1.53 • Great Queen Bee – v1.53 • Lucky 3 Penguins – v1.53 • Lucky Clover – v1.53 • Mighty Kraken – v1.53 • Mighty Rex – v1.53 • Mystic Moon – v1.53 • Penguin Party – v1.53 • Pot O' Luck – v1.53 • Purple Fruits – v1.53 • Purple Hot 2 – v1.53 • Pyramid of Gold – v1.53 • The Great Cabaret – v1.53 • The Power of Ankh – v1.53 • Treasure Hill – v1.53 • Viking's Fun – v1.53 • Wild Clover – v1.53 • Wild Hills – v1.53
Categorie testare:	Categoria 0
Jurisdicții recomandate:	România

Standard tehnic / Regulament utilizat pentru evaluare:	România – HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 111/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de implementare a Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc și de modificare și completare a Deciziei Guvernamentale nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și de amendare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Ordinului de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 și de abrogare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009
Locația în care a fost efectuat testul:	BMM Spain Testlabs, s.l.u. Edificio Vinson del Parque Empresarial Vallsolana Camí de Can Camps, 17-19 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona – España
Locația în care a fost eliberat raportul:	BMM Spain Testlabs, s.l.u. Edificio Vinson del Parque Empresarial Vallsolana Camí de Can Camps, 17-19 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona – España
Concluzia evaluării	Se aprobă
Număr de ref. BMM:	CATE.1015
Metodele/Procedurile utilizate:	EURSAM-SPA-MO-04 v5.6
Ingineri de testare:	Enric Ferres, Valeria Cellet Da Costa

1. DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII.

CT Interactive EOOD a solicitat evaluarea produselor indicate în secțiunea 2 pentru operarea pe piața relevantă din România:

- România – HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 111/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de implementare a Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc și de modificare și completare a Deciziei Guvernamentale nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și de amendare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Ordinului de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 și de abrogare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009.

2. CARACTERISTICILE EVALUĂRII.

2.1. DESCRIEREA JOCULUI.

2.1.1. 20 Mega Slot – v1.53

„20 Mega Slot” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 20 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „7” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Stea”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Stea” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 15 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.

- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.2. 20 Star Party – v1.53

„20 Star Party” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 20 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „7” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Stea”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Stea” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.

- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.3. 40 Mega Slot – v1.53

„40 Mega Slot” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 40 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „7” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Stea”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Stea” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.

- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.4. 40 Shining Jewels – v1.53

„40 Shining Jewels” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 40 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Coroană” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Cufăr”.
- Premiul cel mare se obține când cinci (5) simboluri Scatter „Cufăr” apar în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Cufăr” apar în orice poziție.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.

- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.5. 40 Treasures – v1.53

„40 Treasures” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 40 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Rege” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Cufăr”.
- Premiul cel mare se obține când cinci (5) simboluri Scatter „Cufăr” apar în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Cufăr” apar în orice poziție.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.

- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.6. 50 Treasures – v1.53

„50 Treasures” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 50 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Queen” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Chest”.
- Premiul cel mare se obține când cinci (5) simboluri Scatter „Chest” apar în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Chest” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace zece (10), douăzeci (20), treizeci (30), patruzeci (40) sau cincizeci (50) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.

- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.7. African Magic – v1.53

„African Magic” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 25 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Fată” înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolurilor Scatter „Cabană” și „Wild x2”.
- Toate câștigurile cu simboluri „Wild x2” sunt multiplicare cu doi (2).
- Toate câștigurile cu două (2) simboluri „Wild x2” sunt multiplicare cu patru (4).
- Simbolul „Wild x2” apare numai pe rolele patru (4) și cinci (5) în cadrul jocurilor normale și pe rola patru (4) în cadrul jocurilor gratuite și al super jocurilor.
- Simbolul „Wild x2” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului „Cabană”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Fată” pe o linie de plată.
- Câștigul Scatter este atribuit atunci când trei (3) simboluri Scatter „Hut” apar în orice poziție.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3) simboluri Scatter „Cabană” pe rolele 3, 4 și 5 declanșează 15 jocuri gratuite funcția jocuri gratuite cu multiplicator de x2.
- Dacă pe ecran apar trei (3) simboluri Scatter „Hut” pe rolele trei (3), patru (4) și cinci (5) în timpul jocurilor normale, jucătorului îi sunt acordate alte cincisprezece (15) jocuri gratuite cu același multiplicator de câștig și intră în al doilea nivel de jocuri gratuite, în care toate jocurile gratuite rămase sunt jucate ca super jocuri.

Funcția super jocuri

- Superjocurile sunt jocuri gratuite în care setul de simboluri conține numai simboluri „Mască” și simbolul „Fată” pentru toate rolele și simbolul multiplicatorului „Wild x2” pentru rola 4.
- Benzile rolelor din cadrul jocurilor cu plată, gratuite și superjocurilor sunt diferite.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în cadrul jocurilor gratuite și super jocurilor sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.8. Alaska Wild – v1.53

„Alaska Wild” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 50 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Urs” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Floare”.
- Simbolul Scatter „Floare” apare numai pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4).
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Urs” pe o linie de plată.
- Câștigul Scatter este atribuit atunci când trei (3) simboluri Scatter „Floare” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace una (1), cincisprezece (15), douăzecișicinci (25), patruzeci (40) sau cincizeci (50) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3) simboluri Scatter „Floare” declanșează funcția jocuri gratuite.
- Jucătorului i se oferă cinci (5) jocuri gratuite.
- Dacă pe ecran apar trei (3) simboluri Scatter „Floare” în timpul jocurilor gratuite, jucătorului îi sunt acordate alte cinci (5) jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).

- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suitei, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.9. Amazons Spear – v1.53

„Amazons Spear” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și 25 de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Suliță” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Amuletă”.
- Premiul cel mare se obține când cinci (5) simboluri Scatter „Amuletă” apar în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Amuletă” apar în orice poziție.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Amuletă” declanșează funcția jocuri gratuite.
- Jucătorului i se oferă cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Dacă pe ecran apar trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Amuletă” în timpul jocurilor gratuite, jucătorului îi sunt acordate alte cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Seturile de role din cadrul jocurilor cu plată și gratuite sunt diferite.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în timpul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.10. Banana Party – v1.53

„Banana Party” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și douăzecișicinci (25) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Banană” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Glob disco”.
- Premiul cel mare se obține când cinci (5) simboluri Scatter „Glob disco” apar în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Glob disco” apar în orice poziție.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.11. Bavarian Forest – v1.53

„Bavarian Forest” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și douăzecișicinci (25) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Urs” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Vânător”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Urs” pe o linie de plată.
- Câștigul Scatter este atribuit atunci când trei (3) simboluri Scatter „Vânător” apar în orice poziție.

- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), zece (10), cincisprezece (15), douăzeci (20) sau douăzecișicinci (25) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3) simboluri Scatter „Vânător” pe rolele trei (3), patru (4) și cinci (5) declanșează funcția jocuri gratuite.
- Jucătorului i se oferă cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Dacă pe ecran apar trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Vânător” în timpul jocurilor gratuite, jucătorului îi sunt acordate alte o sută (100) de jocuri gratuite.
- Jocurile gratuite pot reporni numai o dată.
- Benzile roletelor din cadrul jocurilor cu plată și gratuite sunt diferite.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în timpul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.12. **Brilliants Hot – v1.53**

„Brilliants Hot” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzeci (20) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „7” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Stea”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Stea” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.13. **Brilliants On Fire – v1.53**

„Brilliants On Fire” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și cinci (5) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Femeie” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă, cu excepția simbolurilor Scatter „Stea” și „\$”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Diamant” pe o linie de plată.
- Câștigurile acordate de simbolul Scatter „Stea” sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter apar în orice poziție.
- Câștigurile acordate de simbolul Scatter „\$” sunt atribuite atunci când trei (3) simboluri Scatter apar în orice poziție.
- Simbolurile Scatter „\$” apar numai pe rolele unu (1), trei (3) și cinci (5).

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suită a cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.

- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.14. Chili Baby – v1.53

„Chili Baby” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și treizeci (30) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Femeie” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă, cu excepția simbolului Scatter „Stea”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Stea” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), zece (10), cincisprezece (15), douăzeci (20) sau treizeci (30) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție pe role declanșează în consecință opt (8), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de jocuri gratuite.
- Dacă în timpul jocurilor gratuite apare pe orice rolă simbolul „Femeie”, acesta se derulează și rămâne atașat pe aceeași poziție a rolei până la sfârșitul jocurilor gratuite.
- Seturile de role din cadrul jocurilor cu plată și din cadrul jocurilor gratuite sunt diferite.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în timpul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.

- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.15. Coffee Magic – v1.53

„Coffee Magic” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și douăzecișunu (21) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- „Boaba de cafea” este un simbol Wild și Scatter care înlocuiește toate celelalte simboluri.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Femeie” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Boabă de cafea” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), zece (10), cincisprezece (15), douăzeci (20) sau treizeci (30) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Boabă de cafea” în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite.
- Apare un ecran cu bonus, de unde jucătorul trebuie să aleagă unul dintre următoarele simboluri: Simbolul „Ibric de cafea”, „Ceașcă de cafea” sau „Biscuit” care să devină un simbol Wild extins în timpul jocurilor gratuite.
- După ce este ales simbolul Wild suplimentar, încep zece (10) jocuri gratuite.
- Pot fi câștigate zece (10) jocuri gratuite suplimentare în timpul jocurilor gratuite.
- De fiecare dată când apare simbolul „Boabă de cafea” oriunde pe ecran în timpul jocurilor gratuite, plătește 1x miza totală.
- Simbolul Wild suplimentar extins înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului „Boabă de cafea”.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.

- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.16. Dancing Dragons – v1.53

„Dancing Dragons” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și zece (10) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul „Wild Dragon” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă, cu excepția simbolurilor Scatter „Yin și Yang” și „Templu”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Buddha” pe o linie de plată.
- Câștigurile acordate de simbolul Scatter „Yin și Yang” sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) și cinci (5) simboluri Scatter apar în orice poziție.
- Câștigurile acordate de simbolul Scatter „Templu” sunt atribuite atunci când trei (3) simboluri Scatter apar în orice poziție.
- Simbolurile Scatter „Templu” apar numai pe rolele unu (1), trei (3) și cinci (5).
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), trei (3), cinci (5), opt (8) sau zece (10) linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).

- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.17. Duck of Luck – v1.53

„Duck of Luck” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și douăzecișicinci (25) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul „Rață” este un simbol Wild și Scatter care înlocuiește toate celelalte simboluri.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Femeie” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Rață” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzecișicinci (25) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Rață” în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite și acordă doisprezece (12) jocuri gratuite.
- Obținerea a trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Rață” în timpul jocurilor gratuite plătește doar câștigurile dar nu acordă niciun joc gratuit suplimentar.
- Fiecare simbol „Rață” care apare în timpul funcției depune simbolul „Ou”.

- Jucătorul colectează simbolurile „Ou” în timpul funcției și primește următoarele câștiguri:

Număr de simboluri „Ou”	Premiu
între 13 și 20	3x Miza totală
între 21 și 25	12 Jocuri gratuite și colecția de ouă sunt resetate la zero (0)
26 sau mai multe	600x Miza totală

- Funcția jocuri gratuite este jucată pe un set diferit de role.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în timpul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul de bază care a declanșat funcția.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.18. Duck of Luck Returns – v1.53

„Duck of Luck Returns” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și patruzeci (40) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul „Rață” este un simbol Wild și Scatter care înlocuiește toate celelalte simboluri.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Femeie” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Rață” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), zece (10), douăzeci (20), treizeci (30) sau patruzeci (40) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Rață” în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite și acordă doisprezece (12) jocuri gratuite.
- Obținerea a trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Rață” în timpul jocurilor gratuite plătește doar câștigurile dar nu acordă niciun joc gratuit suplimentar.
- Fiecare simbol „Rață” care apare în timpul funcției depune simbolul „Ou”.
- Jucătorul colectează simbolurile „Ou” în timpul funcției și primește următoarele câștiguri:

Număr de simboluri „Ou”	Premiu
între 13 și 20	3x Miza totală
între 21 și 25	12 Jocuri gratuite și colecția de ouă sunt resetate la zero (0)
26 sau mai multe	600x Miza totală

- Funcția jocuri gratuite este jucată pe un set diferit de role.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în timpul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul de bază care a declanșat funcția.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.

- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.19. Fire Dozen – v1.53

„Fire Dozen” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și patruzeci (40) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „7” apare pe rolele unu (1) și trei (3) și înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Stea”.
- Când simbolul Wild „7” apare pe rola unu (1), toate simbolurile aflate pe rolele unu (1), doi (2) și trei (3) devin „Wild” dacă sunt situate pe un rând inferior sau egal cu inițiatorul „7”.
- Când simbolul Wild „7” apare pe rola trei (3), toate simbolurile aflate pe rolele trei (3), patru (4) și cinci (5) devin Wild dacă fac parte dintr-o combinație câștigătoare și sunt situate pe un rând inferior sau egal cu inițiatorul „7”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție.
- Câștigul Scatter este atribuit atunci când trei (3) simboluri Scatter „Stea” apar în orice poziție.
- Simbolurile Scatter apar numai pe rolele unu (1), trei (3) și cinci (5).

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 15 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.20. Forest Nymph – v1.53

„Forest Nymph” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și cincisprezece (15) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Nimfă” înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului „Cruce” și multiplică cu doi (2) toate câștigurile în care apare.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Nimfă” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când două (2), trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Cruce” apar în orice poziție.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Cruce” în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite și acordă cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Pot fi câștigate 15 jocuri gratuite suplimentare prin obținerea a trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Cruce” în timpul jocurilor gratuite.
- Toate câștigurile din cadrul jocurilor gratuite sunt multiplicare cu trei (3) cu excepția a cinci (5) combinații de simboluri Wild „Nimfă”.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.

- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.21. Fortune Fish – v1.53

„Fortune Fish” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzecișicinci (25) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Peștișor auriu” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Pagodă”.
- Premiul cel mare se obține când cinci (5) simboluri Scatter „Pagodă” apar în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt acordate atunci când trei (3), patru (4) și cinci (5) simboluri Scatter „Pagodă” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzecișicinci (25) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).

- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suitei, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.22. Fruity Hot – v1.53

„Fruity Hot” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și zece (10) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile, cu excepția combinațiilor de cinci (5) simboluri sunt plătite de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga.
- Toate combinațiile câștigătoare de cinci (5) simboluri sunt plătite de la stânga la dreapta.
- Numai simbolurile aflate pe role adiacente pot forma combinații câștigătoare.
- Simbolul Wild „Femeie” înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă.
- Simbolul Wild „Femeie” apare numai pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4).
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Stea”.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), trei (3), cinci (5), șapte (7) sau zece (10) linii.

Funcția Free Respin

- Când unul (1) sau mai multe simboluri „Femeie” apar pe ecran, acestea „rămân” (stick) pe rolă, iar jucătorul câștigă o (1) Free Respin pentru restul roletelor.
- Dacă în timpul Free Respin apar unul (1) sau mai multe simboluri „Femeie”, și acestea vor „rămâne” (stick) pe rolă, iar jucătorului îi este acordată încă o rotire Free Respin.
- Jucătorul poate câștiga până la trei (3) rotiri Free Respin consecutive.
- Benzile roletelor din cadrul jocurilor cu plată și din cadrul Free Respin sunt diferite.

- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în cadrul funcției Free Respin sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea Free Respin.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.23. Gaelic Warrior – v1.53

„Gaelic Warrior” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzecișicinci (25) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- „Războinicul galic” este un simbol Wild și Scatter care înlocuiește toate celelalte simboluri.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Femeie” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt acordate atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Războinic galic” apar în orice poziție.

- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzecişicinci (25) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Războinic galic” în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite și acordă doisprezece (12) jocuri gratuite.
- Obținerea a trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Războinic galic” în timpul jocurilor gratuite plătește doar câștigurile dar nu acordă niciun joc gratuit suplimentar.
- Fiecare simbol Scatter „Războinic galic” care apare în timpul funcției lasă simboluri „Scut”.
- Jucătorul colectează simbolurile „Scut” în timpul funcției și primește următoarele câștiguri:

Număr de simboluri „Ou”	Premiu
între 13 și 20	3x Miza totală
între 21 și 25	12 Jocuri gratuite și colecția de scuturi sunt resetate la zero (0)
26 sau mai multe	600x Miza totală

- Funcția jocuri gratuite este jucată pe un set diferit de role.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în timpul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul de bază care a declanșat funcția.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.

- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.24. Golden Acorn – v1.53

„Golden Acorn” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și patruzeci (40) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Ghindă” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Floare”.
- Premiul cel mare se obține când cinci (5) simboluri Scatter „Floare” apar în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt acordate atunci când trei (3), patru (4) și cinci (5) simboluri Scatter „Floare” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), zece (10), douăzeci (20), treizeci (30) sau patruzeci (40) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.25. Great Queen Bee – v1.53

„Great Queen Bee” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzeci (20) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- „Regina albinelor” este un simbol Wild și Scatter care înlocuiește toate celelalte simboluri.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Miere” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt acordate atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Regina albinelor” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Regina albinelor” în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite.
- Apare un ecran cu bonus, de unde jucătorul trebuie să aleagă unul dintre următoarele simboluri: „Fluture”, „Albină” sau „Buburuză” care să devină un simbol Wild extins în timpul jocurilor gratuite.
- După ce este ales simbolul Wild suplimentar, încep zece (10) jocuri gratuite.
- Pot fi câștigate zece (10) jocuri gratuite suplimentare în timpul jocurilor gratuite.
- Simbolul Wild suplimentar extins înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului „Regina albinelor”.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.26. Lucky 3 Penguins – v1.53

„Lucky 3 Penguins” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzeci (20) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola ce mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Penguin albastru” înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă și apare numai pe rola doi (2).
- Simbolul Wild „Penguin galben” înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă și apare numai pe rola trei (3).
- Simbolul Wild „Penguin violet” înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă și apare numai pe rola patru (4).
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Focă” pe o linie de plată.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Simbolul Wild „Penguin albastru” și simbolul Wild „Penguin galben” pe rolele doi (2) și trei (3) declanșează cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Obținerea de simboluri Wild „Penguin albastru” și „Penguin galben” în timpul jocurilor gratuite pe rolele doi (2) și trei (3) acordă cincisprezece (15) jocuri gratuite suplimentare.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.

- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.27. Lucky Clover – v1.53

„Lucky Clover” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și cinci (5) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Trifoi” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă, cu excepția simbolurilor Scatter „Stea” și „Banană”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „7” pe o linie de plată.
- Câștigurile acordate de simbolul Scatter „Stea” sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter apar în orice poziție.
- Câștigurile acordate de simbolul Scatter „Banană” sunt atribuite atunci când trei (3) simboluri Scatter apar în orice poziție.
- Simbolurile Scatter „Banană” apar numai pe rolele unu (1), trei (3) și cinci (5).

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.

- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.28. Mighty Kraken – v1.53

„Mighty Kraken” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și cinci (5) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Kraken” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă, cu excepția simbolurilor Scatter „Corabie” și „Suliță”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Căpitan” pe o linie de plată.
- Câștigurile acordate de simbolul Scatter „Corabie” sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter apar în orice poziție.
- Câștigurile acordate de simbolul Scatter „Suliță” sunt atribuite atunci când trei (3) simboluri Scatter apar în orice poziție.
- Simbolul Scatter „Suliță” apare numai pe rolele unu (1), trei (3) și cinci (5).

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.29. Mighty Rex – v1.53

„Mighty Rex” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzecișicinci (25) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „T-Rex” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Vulcan”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „T-Rex” pe o linie de plată.
- Câștigul Scatter este acordat atunci când trei (3) simboluri Scatter „Vulcan” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzecișicinci (25) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3) simboluri Scatter „Vulcan” pe rolele trei (3), patru (4) sau cinci (5) în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite și acordă cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Dacă în timpul jocurilor gratuite apar trei (3) simboluri Scatter „Vulcan” pe rolele trei (3), patru (4) și cinci (5), jucătorului i se acordă o sută (100) de jocuri gratuite.
- Jocurile gratuite pot reporni numai o dată.
- Benzile rolelor din cadrul jocurilor cu plată și gratuite sunt diferite.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în cadrul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.30. Mystic Moon – v1.53

„Mystic Moon” este un joc video de noroc cu 5 (cinci) role și zece (10) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul „Lună” este un simbol Wild și Scatter care înlocuiește toate celelalte simboluri.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Lună” pe orice poziție sau cu cinci (5) simboluri „Femeie” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt acordate atunci când trei (3), patru (4) și cinci (5) simboluri Scatter „Lună” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), trei (3), cinci (5), opt (8) sau zece (10) linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Lună” în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite.
- Apare un ecran cu bonus, de unde jucătorul trebuie să aleagă unul dintre următoarele simboluri: „Corb”, „Bufniță” sau „Pisică” care să devină un simbol Wild extins în timpul jocurilor gratuite.
- După ce este ales simbolul Wild suplimentar, încep cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Pot fi câștigate cincisprezece (15) jocuri gratuite suplimentare în timpul jocurilor gratuite.
- Simbolul Wild suplimentar extins înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Lună”.
- Funcția jocuri gratuite este jucată pe un set diferit de role și poate fi redeclanșată.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în timpul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul de bază care a declanșat funcția.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.

- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.31. Penguin Party – v1.53

„Penguin Party” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzeci (20) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola ce mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Penguin violet” înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă și pare numai pe rola doi (2).
- Simbolul Wild „Penguin galben” înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă și apare numai pe rola trei (3).
- Simbolul Wild „Penguin albastru” înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă și apare numai pe rola patru (4).
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „Focă” pe o linie de plată.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Simbolul Wild „Penguin violet” și simbolul wild „Penguin albastru” pe rolele doi (2) și patru (4) declanșează cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Obținerea de simboluri Wild „Penguin violet” și „Penguin albastru” în timpul jocurilor gratuite pe rolele doi (2) și patru (4) acordă cincisprezece (15) jocuri gratuite suplimentare.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.

- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.32. Pot O’ Luck – v1.53

„Pot O’ Luck” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și o sută (100) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Pot of Luck” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri de pe toate pozițiile de pe rolă, cu excepția simbolului Scatter „Stea”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Stea” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace una (1), douăzecișicinci (25), cincizeci (50), șaptezecișicinci (75) sau o sută (100) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.

- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.33. Purple Fruits – v1.53

„Purple Fruits” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și cinci (5) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „7” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Banane” apar în orice poziție.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.34. Purple Hot 2 – v1.53

„Purple Hot 2” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzecișicinci (25) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri „7” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Banane” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), zece (10), cincisprezece (15), douăzeci (20) sau douăzecișicinci (25) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.35. Pyramid of Gold – v1.53

„Pyramid of Gold” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și cincizeci (50) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Masca de aur” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Piramidă”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Masca de aur” pe o linie de plată.
- Câștigul Scatter este acordat atunci când trei (3) simboluri Scatter „Piramidă” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace una (1), zece (10), douăzecișicinci (25), treizecișicinci (35) sau cincizeci (50) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3) simboluri Scatter „Piramidă” declanșează funcția jocuri gratuite și acordă jucătorului cinci (5) jocuri gratuite.
- Jucătorul poate câștiga cinci (5) jocuri gratuite suplimentare dacă în timpul jocurilor gratuite, pe ecran apar trei (3) simboluri Scatter „Piramidă”.
- Funcția jocuri gratuite este jucată pe un set diferit de role și poate fi redeclanșată.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în cadrul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.

- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.36. The Great Cabaret – v1.53

„The Great Cabaret” este un joc de noroc cu cinci (5) role și zece (10) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Animator” înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Cântăreț” și multiplică cu doi (2) toate câștigurile în care apare.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Animator” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când două (2), trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Cântăreț” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), trei (3), cinci (5), șapte (7) sau zece (10) linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Cântăreț” declanșează funcția jocuri gratuite și acordă jucătorului cincisprezece (15) jocuri gratuite.

- Pot fi câștigate 15 jocuri gratuite suplimentare prin obținerea a trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Cântăreț” în timpul jocurilor gratuite.
- Toate câștigurile din cadrul jocurilor gratuite sunt multiplicare cu trei (3) cu excepția a cinci (5) combinații de simboluri Wild „Animator”.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.37. The Power of Ankh – v1.53

„The Power of Ankh” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și treizeci (30) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Faraon” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Ankh”.

- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Faraon” pe o linie de plată.
- Câștigul Scatter este atribuit atunci când trei (3) simboluri Scatter „Ankh” apar în orice poziție.
- Simbolurile Scatter Ankh apar numai pe rolele trei (3), patru (4) și cinci (5).
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), zece (10), cincisprezece (15), douăzeci (20) sau treizeci (30) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3) simboluri Scatter „Ankh” pe rolele trei (3), patru (4) sau cinci (5) în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite și acordă cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Dacă în timpul jocurilor gratuite apar trei (3) simboluri Scatter „Ankh” pe rolele trei (3), patru (4) și cinci (5), jucătorului i se acordă o sută (100) de jocuri gratuite suplimentare.
- Jocurile gratuite pot reporni numai o dată.
- Benzile rolelor din cadrul jocurilor cu plată și gratuite sunt diferite.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în cadrul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.

- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.38. Treasure Hill – v1.53

„Treasure Hill” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și cincizeci (50) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Spiriduș” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Casă”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Spiriduș” pe o linie de plată.
- Câștigul Scatter este atribuit atunci când trei (3) simboluri Scatter „Casă” apar în orice poziție.
- Simbolul Scatter „Casă” apare numai pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4).
- Jucătorul poate alege să joace una (1), cincisprezece (15), douăzecișicinci (25), patruzeci (40) sau cincizeci (50) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3) simboluri Scatter „Casă” pe rolele doi (2), trei (3) sau patru (4) în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite și acordă zece (10) jocuri gratuite.
- Dacă în timpul jocurilor gratuite apar trei (3) simboluri Scatter „Casă” pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4), jucătorului i se acordă zece (10) jocuri gratuite suplimentare.
- Funcția jocuri gratuite este jucată pe un set diferit de role și poate fi redeclanșată.
- Numărul de linii și mize pe fiecare linie în cadrul jocurilor gratuite sunt aceleași ca și în jocul cu plată care a declanșat modalitatea jocuri gratuite.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublar”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.

- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.39. Viking’s Fun – v1.53

„Viking’s Fun” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzecișicinci (25) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Viking” înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter „Corabie”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Viking” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Corabie” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), zece (10), cincisprezece (15), douăzeci (20) sau douăzecișicinci (25) de linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Corabie” pe rolele trei (3), patru (4) și cinci (5) în orice poziție pe role declanșează funcția jocuri gratuite și acordă cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Obținerea a trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri „Corabie” în timpul jocurilor gratuite acordă cincisprezece (15) jocuri gratuite suplimentare.
- Simbolurile „Femeie brunetă” și „Femeie blondă” sunt simboluri suplimentare în cadrul jocurilor gratuite și înlocuiesc toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Corabie”.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.

- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.40. Wild Clover – v1.53

„Wild Clover” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și douăzeci (20) de linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Ghindă” apare pe rolele doi (2), trei (3) și patru (4) și înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Stea”.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Scatter „Stea” în orice poziție.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Stea” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu unul (1), cinci (5), zece (10), cincisprezece (15) sau douăzeci (20) de linii.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.
- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.

- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

2.1.41. Wild Hills – v1.53

„Wild Hills” este un joc video de noroc cu cinci (5) role și zece (10) linii. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Simbolul Wild „Lup” înlocuiește toate celelalte simboluri cu excepția simbolului Scatter „Vultur” și multiplică cu doi (2) toate câștigurile în care apare.
- Premiul cel mare se obține cu cinci (5) simboluri Wild „Lup” pe o linie de plată.
- Câștigurile Scatter sunt atribuite atunci când două (2), trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Vultur” apar în orice poziție.
- Jucătorul poate alege să joace cu una (1), trei (3), cinci (5), șapte (7) sau zece (10) linii.

Funcția jocuri gratuite

- Trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Vultur” declanșează funcția jocuri gratuite și acordă jucătorului cincisprezece (15) jocuri gratuite.
- Pot fi câștigate 15 jocuri gratuite suplimentare prin obținerea a trei (3), patru (4) sau cinci (5) simboluri Scatter „Vultur” în timpul jocurilor gratuite.
- Toate câștigurile din cadrul jocurilor gratuite sunt multiplicare cu trei (3) cu excepția a cinci (5) combinații de simboluri Wild „Lup”.

Opțiuni de joc

- După un câștig care este mai mic decât 10 x din miza totală, jucătorul poate intra în modul de dublare apăsând butonul „Dublare”.

- În mijlocul ecranului este afișată o carte cu fața în jos.
- Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu doi (2).
- Dacă jucătorul ghicește corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu patru (4).
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului Start.
- Jucătorul poate alege să joace jumătate din câștigul actual apăsând butonul Joc pe jumătate.
- Câștigul poate fi dublat până la 50 x din miza totală.
- Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

Funcție progresivă – Bonus Mister

- Dacă funcția este activată, la sfârșitul fiecărui joc, jucătorul poate intra în funcția Bonus Mister și poate juca pentru a câștiga unul dintre cele trei niveluri Bonus Mister: „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Pe ecranul bonus sunt afișate treizeci (30) de plăci de aur dintre care jucătorul trebuie să aleagă câte una, pe rând.
- Pe fiecare placă se poate afla un simbol care corespunde unuia dintre nivelurile bonus.
- Când este ales, simbolul trece la nivelul bonus, afișat în partea de sus a ecranului.
- Dacă jucătorul colectează patru (4) plăci cu aceleași simboluri, i se acordă nivelul bonus corespunzător și jocul bonus se încheie.

Funcție progresivă – Bonus Scatter

- Dacă este activată această funcție, fiecare pariu crește scala termometrului „Hot Luck” de pe ecran, indicând o acumulare a Bonusului până când ajunge în partea superioară sau dacă este lovit unul dintre cele trei bonusuri „Minor”, „Major” sau „Mega”.
- Când este activ modul Scatter, pe termometru este afișat semnul „Activ” și câștigurile Scatter sunt distribuite între toți jucătorii activi între limitele de mizare permise.
- La sfârșitul fiecărui joc jucătorului i se poate afișa animația de câștig „Hot Luck”.
- Durata modului Scatter depinde de setările Scatter și de numărul de jucători activi.
- Se termină atunci când toate câștigurile sunt plătite. Semnul „Activ” de pe ecran dispare și scala coboară înapoi.

NOTĂ: Includeți următoarele informații (în special, menționați producătorul, numele și versiunea produsului și informațiile privind elementul de infrastructură tehnică pe care sunt instalate)

DENUMIRE JOC	VERSIUNE JOC	CANALE							DATA APROBĂRII
		DESKTOP	FLASH	HTML5 DESKTOP	HTML5 MOBIL	NATIVE IOS	NATIVE ANDROID	MINI VERSION	
20 Mega Slot	1.53	-	-	X	X	-	-	-	18 noiembrie 2019
20 Star Party	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
40 Mega Slot	1.53	-	-	X	X	-	-	-	18 noiembrie 2019
40 Shining Jewels	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
40 Treasures	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
50 Treasures	1.53	-	-	X	X	-	-	-	18 noiembrie 2019

DENUMIRE JOC	VERSIUNE JOC	CANALE							DATA APROBĂRII
		DESKTOP	FLASH	HTML5 DESKTOP	HTML5 MOBIL	NATIVE IOS	NATIVE ANDROID	MINI VERSION	
African Magic	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Alaska Wild	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Amazons Spear	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Banana Party	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Bavarian Forest	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Brilliants Hot	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Brilliants on Fire	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Chili Baby	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Coffee Magic	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Dancing Dragons	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Duck of Luck	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Duck of Luck Returns	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Fire Dozen	1.53	-	-	X	X	-	-	-	18 noiembrie 2019
Forest Nymph	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Fortune Fish	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Fruity Hot	1.53	-	-	X	X	-	-	-	18 noiembrie 2019
Gaelic Warrior	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Golden Acorn	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Great Queen Bee	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Lucky 3 Penguins	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Lucky Clover	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Mighty Kraken	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Mighty Rex	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Mystic Moon	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Penguin Party	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Pot O' Luck	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Purple Fruits	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Purple Hot 2	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018

DENUMIRE JOC	VERSIUNE JOC	CANALE							DATA APROBĂRII
		DESKTOP	FLASH	HTML5 DESKTOP	HTML5 MOBIL	NATIVE IOS	NATIVE ANDROID	MINI VERSION	
Pyramid of Gold	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
The Great Cabaret	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
The Power of Ankh	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Treasure Hill	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Viking's Fun	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Wild Clover	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018
Wild Hills	1.53	-	-	X	X	-	-	-	1 martie 2018

2.2. EVALUARE MATEMATICĂ.

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
20 Mega Slot	96	96,12%	96,12%	96,12%	96,12%	96,12%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
20 Star Party	94	93,51%	93,51%	93,51%	93,51%	N/A
	96	95,40%	95,40%	95,40%	95,40%	95,40%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
40 Mega Slot	95	95,77%	95,77%	95,77%	95,77%	95,77%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
40 Shining Jewels	94	93,88%	93,88%	93,88%	93,88%	N/A
	96	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
40 Treasures	94	93,88%	93,88%	93,88%	93,88%	N/A
	96	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
50 Treasures	95	95,65%	95,65%	95,65%	95,65%	95,65%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
African Magic	88	88,22%	88,22%	88,22%	88,22%	N/A
	89	89,17%	89,17%	89,17%	89,17%	N/A
	90	90,24%	90,24%	90,24%	90,24%	N/A
	91	91,43%	91,43%	91,43%	91,43%	N/A
	92	92,02%	92,02%	92,02%	92,02%	N/A
	93	92,96%	92,96%	92,96%	92,96%	N/A
	94	94,19%	94,19%	94,19%	94,19%	N/A
	95	94,94%	94,94%	94,94%	94,94%	N/A
	96	96,21%	96,21%	96,21%	96,21%	96,21%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Alaska Wild	88	88,27%	88,27%	88,27%	88,27%	N/A
	89	89,15%	89,15%	89,15%	89,15%	N/A
	90	90,03%	90,03%	90,03%	90,03%	N/A
	91	91,07%	91,07%	91,07%	91,07%	N/A
	92	92,45%	92,45%	92,45%	92,45%	N/A
	93	93,59%	93,59%	93,59%	93,59%	N/A
	94	94,06%	94,06%	94,06%	94,06%	N/A
	95	95,28%	95,28%	95,28%	95,28%	N/A
	96	96,33%	96,33%	96,33%	96,33%	96,33%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Amazons Spear	88	87,95%	88,59%	87,95%	88,59%	N/A
	89	89,18%	89,81%	89,18%	89,81%	N/A
	90	89,71%	90,42%	89,71%	90,42%	N/A
	91	90,96%	91,68%	90,96%	91,68%	N/A
	92	91,98%	92,69%	91,98%	92,69%	N/A
	93	92,84%	93,54%	92,84%	93,54%	N/A
	94	94,02%	94,75%	94,02%	94,75%	N/A
	95	95,15%	95,94%	95,15%	95,94%	N/A
	96	95,86%	96,62%	95,86%	96,62%	95,86% - 96,62%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Banana Party	88	88,92%	88,92%	88,92%	88,92%	N/A
	90	89,86%	89,86%	89,86%	89,86%	N/A
	91	90,77%	90,77%	90,77%	90,77%	N/A

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
	92	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%	N/A
	93	92,62%	92,62%	92,62%	92,62%	N/A
	94	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	N/A
	95	94,47%	94,47%	94,47%	94,47%	N/A
	96	95,41%	95,41%	95,41%	95,41%	N/A
	97	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Bavarian Forest	88	88,31%	90,31%	88,31%	90,31%	N/A
	89	89,78%	91,78%	89,78%	91,78%	N/A
	90	90,80%	92,80%	90,80%	92,80%	N/A
	91	91,27%	93,27%	91,27%	93,27%	N/A
	92	92,17%	94,17%	92,17%	94,17%	N/A
	93	93,27%	95,27%	93,27%	95,27%	N/A
	94	94,16%	96,16%	94,16%	96,16%	N/A
	95	95,73%	97,73%	95,73%	97,73%	N/A
	96	96,17%	98,17%	96,17%	98,17%	96,17% - 98,17%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Brilliants Hot	94	93,51%	93,51%	93,51%	93,51%	N/A
	96	95,40%	95,40%	95,40%	95,40%	95,40%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Brilliants on Fire	94	93,78%	94,39%	93,78%	94,39%	N/A
	96	95,40%	95,89%	95,40%	95,89%	95,40% - 95,89%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Chili Baby	94	94,07%	94,20%	94,07%	94,20%	94,07% - 94,20%
	96	95,57%	95,70%	95,57%	95,70%	N/A

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Coffee Magic	88	87,31%	87,92%	87,31%	87,92%	N/A
	89	88,51%	89,22%	88,51%	89,22%	N/A
	90	90,33%	90,78%	90,33%	90,78%	N/A
	91	90,65%	91,32%	90,65%	91,32%	N/A
	92	91,89%	92,66%	91,89%	92,66%	N/A
	93	92,51%	93,33%	92,51%	93,33%	N/A
	94	93,75%	94,67%	93,75%	94,67%	N/A
	95	94,75%	95,58%	94,75%	95,58%	N/A
	96	96,03%	96,96%	96,03%	96,96%	96,03% - 96,96%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Dancing Dragons	94	93,88%	94,25%	93,88%	94,25%	N/A
	96	95,62%	95,92%	95,62%	95,92%	95,62% - 95,92%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Duck of Luck	88	88,62%	90,62%	88,62%	90,62%	N/A
	89	89,61%	91,61%	89,61%	91,61%	N/A
	90	90,02%	92,02%	90,02%	92,02%	N/A
	91	91,04%	93,04%	91,04%	93,04%	N/A
	92	92,00%	94,00%	92,00%	94,00%	N/A
	93	92,96%	94,96%	92,96%	94,96%	N/A
	94	93,99%	95,99%	93,99%	95,99%	N/A
	95	95,19%	97,19%	95,19%	97,19%	N/A
	96	96,19%	98,19%	96,19%	98,19%	96,19% – 98,19%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Duck of Luck Returns	88	88,62%	90,62%	88,62%	90,62%	N/A
	89	89,61%	91,61%	89,61%	91,61%	N/A
	90	90,02%	92,02%	90,02%	92,02%	N/A
	91	91,04%	93,04%	91,04%	93,04%	N/A
	92	92,00%	94,00%	92,00%	94,00%	N/A
	93	92,96%	94,96%	92,96%	94,96%	N/A
	94	93,99%	95,99%	93,99%	95,99%	N/A
	95	95,19%	97,19%	95,19%	97,19%	N/A
	96	96,19%	98,19%	96,19%	98,19%	96,19% – 98,19%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Fire Dozen	94	94,12%	94,12%	94,12%	94,12%	N/A
	96	95,42%	95,42%	95,42%	95,42%	95,42%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Forest Nymph	88	87,91%	87,91%	87,91%	87,91%	N/A
	89	89,50%	89,50%	89,50%	89,50%	N/A
	90	90,29%	90,29%	90,29%	90,29%	N/A
	91	91,08%	91,08%	91,08%	91,08%	N/A
	92	92,66%	92,66%	92,66%	92,66%	N/A
	93	93,76%	93,76%	93,76%	93,76%	N/A
	94	94,55%	94,55%	94,55%	94,55%	N/A
	95	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	N/A
	96	96,13%	96,13%	96,13%	96,13%	96,13%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Fortune Fish	88	88,92%	88,92%	88,92%	88,92%	N/A
	90	89,86%	89,86%	89,86%	89,86%	N/A
	91	90,77%	90,77%	90,77%	90,77%	N/A
	92	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%	N/A
	93	92,62%	92,62%	92,62%	92,62%	N/A
	94	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	N/A
	95	94,47%	94,47%	94,47%	94,47%	N/A
	96	95,41%	95,41%	95,41%	95,41%	N/A
	97	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%	96,32%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Fruity Hot	94 (1 linie)	94,02%	94,02%	94,07%	94,07%	N/A
	94 (3 linii)	94,01%	94,01%	94,08%	94,08%	N/A

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
	94 (5 linii)	94,06%	94,06%	94,08%	94,08%	N/A
	94 (7 linii)	94,11%	94,11%	94,07%	94,07%	N/A
	94 (10 linii)	93,99%	93,99%	94,06%	94,06%	N/A
	96 (1 linie)	95,48%	95,48%	95,57%	95,57%	N/A
	96 (3 linii)	95,59%	95,59%	95,57%	95,57%	N/A
	96 (5 linii)	95,57%	95,57%	95,57%	95,57%	N/A
	96 (7 linii)	95,64%	95,64%	95,57%	95,57%	N/A
	96 (10 linii)	95,55%	95,55%	95,56%	95,56%	95,56%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Gaelic Warrior	88	88,62%	90,62%	88,62%	90,62%	N/A
	89	89,61%	91,61%	89,61%	91,61%	N/A
	90	90,02%	92,02%	90,02%	92,02%	N/A
	91	91,04%	93,04%	91,04%	93,04%	N/A
	92	92,00%	94,00%	92,00%	94,00%	N/A
	93	92,96%	94,96%	92,96%	94,96%	N/A
	94	93,99%	95,99%	93,99%	95,99%	N/A
	95	95,19%	97,19%	95,19%	97,19%	N/A
	96	96,19%	98,19%	96,19%	98,19%	96,19% - 98,19%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Golden Acorn	94	93,88%	93,88%	93,88%	93,88%	N/A
	96	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Great Queen Bee	88	87,97%	87,97%	87,97%	87,97%	N/A
	89	89,07%	89,07%	89,07%	89,07%	N/A
	90	89,89%	89,89%	89,89%	89,89%	N/A
	91	90,99%	90,99%	90,99%	90,99%	N/A
	92	91,55%	91,55%	91,55%	91,55%	N/A
	93	92,51%	92,51%	92,51%	92,51%	N/A
	94	93,66%	93,66%	93,66%	93,66%	N/A
	95	95,29%	95,29%	95,29%	95,29%	N/A
	96	96,48%	96,48%	96,48%	96,48%	96,48%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Lucky 3 Penguins	88	88,46%	88,95%	88,46%	88,95%	N/A
	89	89,76%	90,22%	89,76%	90,22%	N/A
	90	90,52%	91,11%	90,52%	91,11%	N/A
	91	91,28%	91,74%	91,28%	91,74%	N/A
	92	92,11%	92,59%	92,11%	92,59%	N/A
	93	93,15%	93,59%	93,15%	93,59%	N/A
	94	94,30%	94,72%	94,30%	94,72%	N/A
	95	95,57%	95,97%	95,57%	95,97%	N/A
	96	96,20%	96,60%	96,20%	96,60%	96,20% - 96,60%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Lucky Clover	94 - 1 linie	94,06%	94,06%	94,06%	94,06%	N/A
	94 – 2 linii	93,78%	93,78%	93,78%	93,78%	N/A
	94 - 3 linii	94,24%	94,24%	94,24%	94,24%	N/A

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
	94 - 4 linii	94,39%	94,39%	94,39%	94,39%	N/A
	94 - 5 linii	94,17%	94,17%	94,17%	94,17%	N/A
	96 - 1 linie	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%	95,40% - 95,89%
	96 - 2 linii	95,40%	95,40%	95,40%	95,40%	95,40% - 95,89%
	96 - 3 linii	95,87%	95,87%	95,87%	95,87%	95,40% - 95,89%
	96 - 4 linii	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%	95,40% - 95,89%
	96 - 5 linii	95,80%	95,80%	95,80%	95,80%	95,40% - 95,89%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Mighty Kraken	94 - 1 linie	94,06%	94,06%	94,06%	94,06%	N/A
	94 - 2 linii	93,78%	93,78%	93,78%	93,78%	N/A
	94 - 3 linii	94,24%	94,24%	94,24%	94,24%	N/A
	94 - 4 linii	94,39%	94,39%	94,39%	94,39%	N/A
	94 - 5 linii	94,17%	94,17%	94,17%	94,17%	N/A
	96 - 1 linie	95,69%	95,69%	95,69%	95,69%	95,40% - 95,89%
	96 - 2 linii	95,40%	95,40%	95,40%	95,40%	95,40% - 95,89%
	96 - 3 linii	95,87%	95,87%	95,87%	95,87%	95,40% - 95,89%
	96 - 4 linii	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%	95,40% - 95,89%
	96 - 5 linii	95,80%	95,80%	95,80%	95,80%	95,40% - 95,89%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Mighty Rex	88	88,31%	90,31%	88,31%	90,31%	N/A
	89	89,78%	91,78%	89,78%	91,78%	N/A
	90	90,80%	92,80%	90,80%	92,80%	N/A
	91	91,27%	93,27%	91,27%	93,27%	N/A

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
	92	92,17%	94,17%	92,17%	94,17%	N/A
	93	93,27%	95,27%	93,27%	95,27%	N/A
	94	94,16%	96,16%	94,16%	96,16%	N/A
	95	95,73%	97,73%	95,73%	97,73%	N/A
	96	96,17%	98,17%	96,17%	98,17%	96,17% - 98,17%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Mystic Moon	88	87,33%	88,18%	87,33%	88,18%	N/A
	89	88,45%	90,04%	88,45%	90,04%	N/A
	90	89,90%	91,43%	89,90%	91,43%	N/A
	91	91,24%	91,78%	91,24%	91,78%	N/A
	92	91,99%	92,73%	91,99%	92,73%	N/A
	93	94,00%	94,28%	94,00%	94,28%	N/A
	94	93,67%	94,95%	93,67%	94,95%	N/A
	95	95,12%	96,27%	95,12%	96,27%	N/A
	96	96,38%	96,63%	96,38%	96,63%	96,38% - 96,63%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Penguin Party	88	88,46%	88,95%	88,46%	88,95%	N/A
	89	89,76%	90,22%	89,76%	90,22%	N/A
	90	90,52%	91,11%	90,52%	91,11%	N/A
	91	91,28%	91,74%	91,28%	91,74%	N/A
	92	92,11%	92,59%	92,11%	92,59%	N/A
	93	93,15%	93,59%	93,15%	93,59%	N/A
	94	94,30%	94,72%	94,30%	94,72%	N/A

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
	95	95,57%	95,97%	95,57%	95,97%	N/A
	96	96,20%	96,60%	96,20%	96,60%	96,20% - 96,60%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Pot O' Luck	94	93,57%	94,12%	93,57%	94,12%	N/A
	95	95,72%	96,32%	95,72%	96,32%	95,72% - 96,32%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Purple Fruits	89	88,73%	88,73%	88,73%	88,73%	N/A
	90	89,92%	89,92%	89,92%	89,92%	N/A
	91	90,67%	90,67%	90,67%	90,67%	N/A
	92	91,88%	91,88%	91,88%	91,88%	N/A
	93	93,22%	93,22%	93,22%	93,22%	N/A
	94	93,88%	93,88%	93,88%	93,88%	N/A
	95	94,68%	94,68%	94,68%	94,68%	N/A
	96	95,94%	95,94%	95,94%	95,94%	N/A
	97	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Purple Hot 2	89	88,73%	88,73%	88,73%	88,73%	N/A
	90	89,92%	89,92%	89,92%	89,92%	N/A
	91	90,67%	90,67%	90,67%	90,67%	N/A
	92	91,88%	91,88%	91,88%	91,88%	N/A

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
	93	93,22%	93,22%	93,22%	93,22%	N/A
	94	93,88%	93,88%	93,88%	93,88%	N/A
	95	94,68%	94,68%	94,68%	94,68%	N/A
	96	95,94%	95,94%	95,94%	95,94%	N/A
	97	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Pyramid Of Gold	88	88,27%	88,27%	88,27%	88,27%	N/A
	89	89,15%	89,15%	89,15%	89,15%	N/A
	90	90,03%	90,03%	90,03%	90,03%	N/A
	91	91,07%	91,07%	91,07%	91,07%	N/A
	92	92,45%	92,45%	92,45%	92,45%	N/A
	93	93,59%	93,59%	93,59%	93,59%	N/A
	94	94,06%	94,06%	94,06%	94,06%	N/A
	95	95,28%	95,28%	95,28%	95,28%	N/A
	96	96,33%	96,33%	96,33%	96,33%	96,33%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
The Great Cabaret	88	88,42%	88,42%	88,42%	88,42%	N/A
	89	89,81%	89,81%	89,81%	89,81%	N/A
	90	90,83%	90,83%	90,83%	90,83%	N/A
	91	91,20%	91,20%	91,20%	91,20%	N/A
	92	92,75%	92,75%	92,75%	92,75%	N/A
	93	93,82%	93,82%	93,82%	93,82%	N/A
	94	94,38%	94,38%	94,38%	94,38%	N/A

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
	95	95,97%	95,97%	95,97%	95,97%	N/A
	96	96,63%	96,63%	96,63%	96,63%	96,63%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
The Power Of Ankh	88	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%	N/A
	89	89,76%	89,76%	89,76%	89,76%	N/A
	90	90,16%	90,16%	90,16%	90,16%	N/A
	91	91,45%	91,45%	91,45%	91,45%	N/A
	92	92,25%	92,25%	92,25%	92,25%	N/A
	93	93,14%	93,14%	93,14%	93,14%	N/A
	94	94,83%	94,83%	94,83%	94,83%	N/A
	95	95,23%	95,23%	95,23%	95,23%	N/A
	96	96,52%	96,52%	96,52%	96,52%	96,52%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Treasure Hill	88	88,50%	90,50%	88,50%	90,50%	N/A
	89	89,69%	91,69%	89,69%	91,69%	N/A
	90	90,36%	92,36%	90,36%	92,36%	N/A
	91	91,86%	93,86%	91,86%	93,86%	N/A
	92	92,70%	94,70%	92,70%	94,70%	N/A
	93	93,52%	95,52%	93,52%	95,52%	N/A
	94	94,90%	96,90%	94,90%	96,90%	N/A
	95	95,49%	97,49%	95,49%	97,49%	N/A
	96	96,39%	98,39%	96,39%	98,39%	96,39% - 98,39%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Viking's Fun	88	88,03%	88,03%	88,03%	88,03%	N/A
	89	89,43%	89,43%	89,43%	89,43%	N/A
	90	90,95%	90,95%	90,95%	90,95%	N/A
	91	91,69%	91,69%	91,69%	91,69%	N/A
	92	92,49%	92,49%	92,49%	92,49%	N/A
	93	93,58%	93,58%	93,58%	93,58%	N/A
	94	94,09%	94,09%	94,09%	94,09%	N/A
	95	94,98%	94,98%	94,98%	94,98%	N/A
	96	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Wild Clover	93	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	N/A
	95	95,32%	95,32%	95,32%	95,32%	95,32%

DENUMIRE JOC	VARIAȚII ALE JOCULUI / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Wild Hills	88	88,71%	88,71%	88,71%	88,71%	N/A
	89	89,82%	89,82%	89,82%	89,82%	N/A
	90	90,36%	90,36%	90,36%	90,36%	N/A
	91	91,24%	91,24%	91,24%	91,24%	N/A
	92	92,49%	92,49%	92,49%	92,49%	N/A
	93	93,51%	93,51%	93,51%	93,51%	N/A
	94	94,92%	94,92%	94,92%	94,92%	N/A
	95	95,41%	95,41%	95,41%	95,41%	N/A
	96	96,41%	96,41%	96,41%	96,41%	96,41%

Note: N/A

DENUMIRE BONUS	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		RATA DE SUCCES	VALOARE DE BAZĂ (START)	% CONTRIBUȚII MIZĂ
	% RTP	% RTP	% RTP	% RTP			
	MINIM	MAXIM	MINIM	MAXIM			
Minor	0,28%	0,80%	0,28%	0,80%	34.400	10	0,25%
Major	0,28%	0,35%	0,28%	0,35%	260.000	200	0,20%
Mega	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	5866667	10.000	0,15%

Note: Valorile minime sunt reprezentate doar de contribuțiile bonus RTP. Valorile maxime sunt reprezentate de contribuțiile bonus RTP însumate cu funcțiile bonus.

Valorile de bază și contribuțiile la miză fac obiectul setărilor bonusului. Furnizorul / operatorul jocului va avea responsabilitatea de a seta valoarea corectă bazată pe configurarea reală.

2.3. SOFTWARE EVALUAT.

Produs: 20 Mega Slot					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	F478DEC2A4367C4FE35B65B86C32CC591268DD31
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	038340A0C0F96F1EA1F233C7D02AED22ACE3F65A
GameData_269.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	124B4A41BBE417BFED3971182A9827D2F1828E2A
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: 20 Star Party					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	F2CBD2B6868BCBB00F436BA3 12A879A3B4154DBA
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	CDA85F2B63F5DAA717878391 C06C3AB1814E2057
GameData_39.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	F736E250C1A3211D6E4B47D76 1A8204A5F8BAA69
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: 40 Mega Slot					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	989E595590120200B7FA12B84 7B2A646C04313BE
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	1DDB895FB3470A9E74DCE86E C59B71716F965CF3
GameData_254.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	55739C23BF1509CC5DAC15E4B 884FB0B9409FCD2
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04

Produs: 40 Mega Slot					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: 40 Shining Jewels					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	52B6DFEBB774371991EB779B85C6A76BF3192B17
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	B316CDE6C7309FD4570EDAE3D100A963130766A6
GameData_47.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	9D27EDE23F6A7F5E9A32CAFE32D28832EC6AB859
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: 40 Treasures					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	65DE4805F531F0616C7A2CF1CA97585B9BDB190F
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	ACD75F2FDBD985C1C35F9D7976C66088A33A86FC
GameData_47.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	9D27EDE23F6A7F5E9A32CAFE32D28832EC6AB859
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B

Produs: 40 Treasures					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: 50 Treasures					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	30DEC158B29DBD2C265D4394 549385FADF4AAFA5
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	FED99C7883C407A4C343E4C6F 72A31A969407CC5
GameData_246.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	E51FCB028F4DF353F3708B724 2C41C67E77933BD
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: African Magic					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	DB26145FFCE53275BFFF6BA75 702850B5E0958DC

Produs: African Magic					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	CC459012D68C008A751D5228 4CB3BA2279D344CF
GameData_4.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	281C44ECB85D108AB8E3AB8F EE71A8EC093E15F8
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Alaska Wild					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	COA081DCB1B11E6CDA82E92D 084EEB0DA5368ACA
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	BF759CA3CA02DCA08DEEFC3 6969C0C07A390FF7
GameData_3.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	AE1A63F81D7BEC452245B7B1 B90F46D403291CFF
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Amazons Spear					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	8E94E5DAA53360D0DF6F61F44033E5349EECBF64
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	C1F41968B21A75E4544E6F32C8E8F3CC287E5745
GameData_212.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	773A7CB67DEB8524628B54228C3128A40E2D322C
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Banana Party					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	9B6D253E34846C23D55F070BD6047ED0BE903CA2
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	6FA9CD95512D7DCFBE733BB5BD900CA08A8A7CCA
GameData_26.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	992549A7E166EF17C98560633A04B66A69942C3A
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Banana Party					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Bavarian Forest					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	78F3D5EEDC896452246B95350 64A6303C3F53D59
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	FC5B4BC305D3EB43854094AB D61E9E3647ACE20C
GameData_53.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	4F803A166725B63F829EE656B DA4938D57474EE3
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Brilliant's Hot					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	470DCD15BFA8A3837A8B5D46 F5C80A7D658CAC0B
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	201FBA001682CAE2F12B1DE95 DD32C80A707850F
GameData_39.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	F736E250C1A3211D6E4B47D76 1A8204A5F8BAA69

Produs: Briliants Hot					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Briliants on Fire					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	1BE4616AB526786A7BDA0E32C2081AA1DEE66E48
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	D5C96A68C6592341AA7CDAA78B35385232D70E79
GameData_54.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	2D97B6A41736D22DBB69665CE667C0D90C84C692
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Chili Baby					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	21A547C4716E8D5D7C080A43 181553F0901835BE
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	E5ADCEAFA7004C5BD0C9429D B0E7D1F081920F1E
GameData_215.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	F61EFFED0D2C6F4A90CFA57A1 EAD00AC0D9A59CA
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Coffee Magic					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	21602661776800F872251AF98 FE982793A9A0485
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	6EC86E1181AF18AD49733FA55 4BCA28581C85E91
GameData_205.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	1AF3489E88C2DE64B77DDA76 B9AC9E5A617E3F21
CoffeeMagic.pm	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	403AA3C37D1F929932357DDA 072DBF7CB5128726
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98

Produs: Coffee Magic					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Dancing Dragons					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	F02019E0F8371BAC6E7020092 F57D3F611C849D0
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	D834AB6402D5CC99B902810D 012D34ECF7D47316
GameData_81.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	A1F913C412B0D00B39ECC99A CA81816D3D35DD8A
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Duck of Luck					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	6ED98468C6DFF436AD6B5529 8A4239BD256BD58F
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	2B64CDB917275D5E92A644B0 5F53B959FFAC812D
GameData_64.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	A77B938ADD0729566D1BB729 049FFBBD44FDFBAA

Produs: Duck of Luck					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
DuckOfLuck.pm	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	509A4D632907EA88C14D8F2EF5F783C4CF05E2EA
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Duck of Luck Returns					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	3D61943B53071FDFB29ADD85E22118FBD394F38A
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	8BE89CA9509FA9574B23738D02BD234D647403E0
GameData_89.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	063EC102D54814AC69E50EC30D25DB4A85F25BF4
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Fire Dozen					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	C4F6526AFA982C33984945E1D 2DE1ECE4C9A0FF1
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	5C127BF670691BCDA25FB5C6E DA99CBE427B8FF5
GameData_128.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	179A63E2998968A131FF6C624 55E4E365FA831C5
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Forest Nymph					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	0A7BB268FA8D9B3B31A7B171 97611207C3FD7D23
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	C222D3936DBDA85F1B97DB00 12CD7CE9A8EABD3B
GameData_85.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	E0A74132027252E381704E455 65E233D643D02CB
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04

Produs: Forest Nymph					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Fortune Fish					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	A40DA3667F0792B7BCAF936AD8414927D8466A08
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	8B122DD0E965D21AF80D6A1843ACE3D14ABFB516
GameData_26.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	992549A7E166EF17C98560633A04B66A69942C3A
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Fruity Hot					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	EBD34DD71CE803E302235D572001AA83FC1BA1C0
gamet.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	7423A3EC03267568C144903E8BBBF70ABCE4669F
GameData_203.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	F00D748ED6004780147DF264834D8BC058E0EF56
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B

Produs: Fruity Hot					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Gaelic Warrior					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	76CFF9C542E2DDD01546BA03 15C8898EAA81D144
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	6FDAE26E58F1292DA2770FC81 991287BAA984AA7
GameData_64.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	A77B938ADD0729566D1BB729 049FFBBD44FDFBAA
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Golden Acorn					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	91EBD8BF6D37D99ABD20E52F C4E970BD7AE60D9A

Produs: Golden Acorn					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	181B3D7CF6924FB0FC988F3B098872A6CE757634
GameData_79.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	D2E9138E8851E661D8F1635C560EC71548DD5259
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Great Queen Bee					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	42C6BA6EEB1CAD6B49BF5D9B9D308A19AFE6598
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	A5C9253B0604A68E38BB5EAE3C628DCB494485E6
GameData_209.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	0ECF143F378D71960A900990F7572DABD356F733
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Lucky 3 Penguins					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	E75ACA977D5AE708474162366693A818328B0BDC
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	DEA58BDD2C87DC7C6F85512EE35214AE88910C74
Lucky3Penguins.pm	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	5F82354F471E8AED35C8D00DF1DFA84580259E8F
GameData_62.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	6E39002A96B226F5353E5EB5FD3A547A86AA7E73
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Lucky Clover					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	36310AA3AEDF640B0708E402A0FC89A2E262C86D
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	35295C0060B4D325C50E43040D3C0EC0597EE7FA
GameData_54.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	2D97B6A41736D22DBB69665CE667C0D90C84C692
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Lucky Clover					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Mighty Kraken					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	F6B0D03AC35E6BCF32B91E5B9 C82460C3D8E061F
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	5FC416B9DC128E71101D7D22 AD8A8083BFE060C2
GameData_93.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	FCFA6671E87484EED8D1E53C8 9065CB55919E2CF
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Mighty Rex					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	C6AF1A21994F5260B3D0CD75 910FFE6B55ED1EAE
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	32A8298A6D8C881BBC40C11B 92B2EC949C255A13
GameData_53.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	4F803A166725B63F829EE656B DA4938D57474EE3

Produs: Mighty Rex					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Mystic Moon					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	A2DC7E47F17D378D8F1E4FEB8 42F4F43A73E5399
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	884C07591D2F1AD5078E310F8 EFB9FD7F57F76B8
GameData_207.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	9341E9706FFE3447177C04928 D01137B215B57CE
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Penguin Party					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	9F026D0FFC61F36770C883A36 4A66139167840C7
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	B6A61ABC6AA022AD9D3A23C3 4C0226343A83C077
GameData_108.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	EC672202945E4E06C92651024 B6A7177B612C808
PenguinParty.pm	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	AF37CE1F10198DF2F5F681D7F F574F6C63DF24E0
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Pot O' Luck					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	0EC782E36DD8EC3A44680D4C 5019F42FCEA9B27F
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	39E726B4816676E04F41F0FF9 371181A239B0B09
GameData_106.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	21CAAC5AF721C62527AB20F9 0C7E8F706772BFDA
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98

Produs: Pot O' Luck					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Purple Fruits					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	5AD32BA44642A9E29BC87BF7 E7F19E9B6696E408
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	6627AA7C570DBD36381D8BDC 7B4F81DA89F09DF6
GameData_13.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	D470B20A27B9DA266D99BD06 213A4598CB25CB2D
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Purple Hot 2					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	C8833F29ACE3C22EB8048C7EE A90EE65AC53C09A
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	3DF53331FD53C2B84182CE6FF 8A84EE67482AC42
GameData_1.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	2F76247816B33ADB9104532F4 A8C26EE7CCDD744

Produs: Purple Hot 2					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Pyramid of Gold					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	7F297691E05FE15918A3B1E3AC645693C9A938E1
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	BE00AA23CB93DE12BF6749505785DD889D549A5E
GameData_3.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	AE1A63F81D7BEC452245B7B1B90F46D403291CFF
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: The Great Cabaret					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	57C287E3E64A4B63790B5BA08 BDA2C41F322A5BC
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	A95B204FA2AC7A46E883A6E0 94D3CE0ABE6489EC
GameData_72.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	1A933B8145F769B5AAD950F3 C7542020733CA8FB
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: The Power of Ankh					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	B769343588F877C4140094319 942A3FB3752B021
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	1B5BE9F97BE36B00DD28FA2F EDE4B07C0BA90A9
GameData_84.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	B77A19193DBEC57027AE1597 7A82D0687A4ECE60
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04

Produs: The Power of Ankh					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Treasure Hill					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	0EC48F03E012D15535A0CBE526EB5E39270D02C0
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	92C567302ABC60F60DDD1A8E32D353647A8EDB71
GameData_37.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	55F5091892F562E872E6A80498827BDF04E528BB
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

Produs: Viking's Fun					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	38314565EF66B79281DE36DDF0A01B28A1C01354
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	5431AF88F083F36B28BC8D0851E4957EFBEB5138
GameData_74.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	00C81547E9AC31F0153A7E3A4349E82054DE09B4
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B

Produs: Viking's Fun					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Wild Clover					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	2D804001027D0B6576265B802 6CA8AC487CAFA0C
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	3370E20D036990877EEF583FC ABB0845D22694A9
GameData_87.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	6E3A8193DC35FD5FD19D58D3 3696C4B1BCD8697E
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A 080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE5 33245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D 8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE 7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014 E8CE5FC40E965A3

Produs: Wild Hills					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
app.html	1.53	Server joc	Client joc	SHA-1	539C5BA8F024E0BF026AB8EC3 639CA8065A71C22

Produs: Wild Hills					
Denumirea fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip semnătură digitală	Semnătură digitală
game.conf	1.53	Server joc	Configurare joc	SHA-1	EBB1145F626A854FB885FEE52F3C250EC2C639F5
GameData_105.json	1.53	Server joc	Logică joc	SHA-1	4DF78F7D0479A8C3B10BA68E4269EA0A6940F852
Double.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	2054C5C203DF82634256A8AE533245DE4F343605
SlotSubgame.pm	1.53	Server joc	Motor joc	SHA-1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98
JPIO.pm	1.5	/usr/share/tbcasino	Logică bonus	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04
cmsjpot_s_exe	1.5	jpserver/trunk/cmsjpot/bin/	Logică bonus	SHA-1	233E96F3D45315682B4201014E8CE5FC40E965A3

3. EVALUAREA EFECTUATĂ DE BMM.

BMM a testat noul program software al CT Interactive EOOD pentru Buffalo System V1.5, în raport cu cerințele relevante ale pieței online din România:

România – HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 111/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de implementare a Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc și de modificare și completare a Deciziei Guvernamentale nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și de amendare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Ordinului de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 și de abrogare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009	Rezultate		
	Ok	Eroare	Observații
Anexa 7 – Cap 2- Pentru jocuri de noroc de la distanță			
Documente care demonstrează performanța certificărilor pentru programul de jocuri, rata procentuală de acordare teoretică (TAP) și generatorul de numere aleatorii (RNG). <i>-Se aplică numai furnizorului de jocuri.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conform. A fost efectuată o evaluare matematică pentru RTP a funcției bonus. RNG a fost evaluat și aprobat de către BMM Spain Testlabs s.l.u. în raportul <i>RNG.ROM.CATE.1008.02.01</i> , din data de 27 octombrie 2021.

4. INFORMAȚII/OBSERVAȚII SUPLIMENTARE.

Valoarea RTP din operele grafice a fost verificată numai pentru varianta configurată în mediul de testare. Furnizorul / operatorul jocului va avea responsabilitatea de a seta valoarea corectă bazată pe configurarea reală.

Raportul „03” este un nou raport.

MODIFICAREA 2:

Acest raport este o modificare și înlocuiește raportul emis anterior de BMM, prezentat detaliat în ROM.CATE.1015.01.02 emis la data de 7 mai 2021.

- La pagina 1, câmpul producătorului a fost modificat în „CT Gaming AD” din cauza unei erori de transcriere.
- La pagina 90, Secțiunea 3, referința raportului RNG - a fost modificată cu „RNG.ROM.CATE.1008.02.01” datorită actualizării noului raport.

** Solicitantul are responsabilitatea de a anula, elimina și/sau înlocui raportul anterior de evaluare cu acest raport de evaluare și să îl pună la dispoziția tuturor persoanelor interesate.*

5. CONCLUZII.

Conform rezultatelor testelor¹ obținute, BMM Spain Testlabs s.l.u. confirmă că elementul supus testării respectă toate prevederile Normelor amintite în secțiunea „1” a acestui raport.

Cu stimă,

Director al Services Delivery EURSAM

Patricia García

¹ Rezultatele incluse în acest document se referă exclusiv la eșantioanele testate, așa cum se descrie în secțiunea corespunzătoare.

Acest raport de testare nu poate fi reprodus sub alte forme, decât integral, cu excepția permisiunii scrise acordate de BMM Spain Testlabs, s.l.u.