


Raport de evaluare pentru CT Interactive EOOD 20 Jocuri online

Producător:	CT Interactive EOOD
Număr raport ATF:	ROM.CATE-OL.1015.01.02
Număr document:	02
Data:	27 august 2025
Număr de pagini:	38

BMM Spain Testlabs s.l.u.

Conținutul acestui document este strict confidențial. Acesta a fost pregătit de BMM Spain Testlabs, s.l.u. (BMM) exclusiv pentru examinarea atentă de către CT Interactive EOOD și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România și nu poate fi dezvăluit niciunei alte părți fără acordul prealabil în scris al CT Interactive EOOD.



INFORMAȚII GENERALE

Numele și adresa solicitantului:	CT Interactive EOOD 7 Kukush str. 1345 Sofia, Bulgaria
Număr de referință solicitant:	Prezentarea scrisorii de cerere din data de 27 ianuarie 2025
Date de testare:	Data de începere: 31 iulie 2025 Data de finalizare: 19 august 2025
Tip de evaluare	Evaluarea jocului de noroc online
Stilul produsului:	Joc de noroc
Descrierea produsului: Nume: Versiune: Platformă și versiune:	20 Jocuri online Vezi secțiunea 2.1 Vezi secțiunea 2.1 N/A
Categorie testare:	Categoria 0
Jurisdicții recomandate:	România
Standard tehnic / Regulament utilizat pentru evaluare:	România – HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 111/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de implementare a Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc și de modificare și completare a Deciziei Guvernamentale nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și de amendare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Ordinului de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 și de abrogare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009
Locația în care a fost efectuat testul:	BMM Spain Testlabs, s.l.u. Edificio Vinson del Parque Empresarial Vallsolana Camí de Can Camps, 17-19 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona – España
Locația în care a fost eliberat raportul:	BMM Spain Testlabs, s.l.u. Edificio Vinson del Parque Empresarial Vallsolana Camí de Can Camps, 17-19 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona – España
Concluzia evaluării	Se aprobă

Număr de ref. BMM:	CATE-OL.1015
Metode/Procedee utilizate:	EURSAM-SPA-MO-12 v2.0 EURSAM-SPA-MO-26 v2.7 EURSAM-SPA-MO-220 v1.2
Ingineri de testare:	Gazal Gupta, Gabriele Roletti, Jyoti Kumari, Francesco Scorza, Devansh Singh Pathania, Ganesh Shukla, Jasbir Kumar, Enric Ferres, Miguel Oliveira, Oriol Baños, Victor Tarassov, Gianni Piccioni

1. DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII.

CT INTERACTIVE EOOD a solicitat evaluarea produselor indicate în secțiunea 2 pentru operarea pe piața relevantă din România:

- România – HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009.

2. CARACTERISTICILE EVALUĂRII.

2.1. DESCRIEREA JOCULUI.

DENUMIRE JOC	VERSIONE JOC	CANALE							DATA APROBĂRII
		DESKTOP	FLASH	HTML5 DESKTOP	HTML5 MOBIL	NATIVE IOS	NATIVE ANDROID	VERSIONE MINI	
100 Burning Brilliants	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
100x Cherry Party	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
100x Coffee Hot	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
100x Crypto Magic	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
100x Fresh	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
12 Lucky Clovers	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
20 Mega Star	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Doctor Winstein Buy Bonus	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Duck of Luck Buy Bonus	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Enchanted Woods	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Fruits & Sweets Buy Bonus	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025

DENUMIRE JOC	VERSIUNE JOC	CANALE							DATA APROBĂRII
		DESKTOP	FLASH	HTML5 DESKTOP	HTML5 MOBIL	NATIVE IOS	NATIVE ANDROID	VERSIUNE MINI	
Hyper Cuber Buy Bonus	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
King of Clovers	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Kyoto Magic	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Lucky Clover 10	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Nanook the White Ghost Buy Bonus	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
The Shining Globe	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
The Wild Rhino	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Treasure Amulet	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025
Zet Fruits	1.53	--	--	X	X	--	--	--	22 august 2025

2.1.1. 100 Burning Briliants

100 Burning Briliants este un joc video de noroc cu 5 role și 4 rânduri. Jocul se joacă cu 100 de linii de plată fixe. Caracteristicile sunt următoarele:

- Obiectivul este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată existente.
- O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Cu cât se formează succesiv mai multe simboluri identice, cu atât câștigul este mai mare.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/căi/comбинаții și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al runde.

Funcția cascadă

- Atunci când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile implicate în combinația câștigătoare dispar.
- Simbolurile aflate deasupra lor cad în cascadă la locul lor, iar spațiul liber rămas pe role este ocupat de simboluri noi.
- Dacă după această cascadă există o combinație câștigătoare, se plătește și aceasta.
- Această funcție continuă până când apare un ecran fără combinații câștigătoare. Înlocuirea simbolurilor este gratuită.

Simbolul Wild

- Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolului Scatter.
- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.2. 100x Cherry Party

100x cherry party este un joc cu 5 role Cluster în cascadă. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile prezente în combinația câștigătoare dispar, simbolurile de deasupra lor cad în cascadă în locul lor și spațiul liber rămas pe role este ocupat de noile simboluri.
- Simbolurile „Wild” apar numai pe rolele a 2-a, a 3-a și a 4-a. Înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului scatter.
- Toate câștigurile încep cu rola ce mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta pe role adiacente.
- Câștigurile scatter sunt plătite pe orice poziție.
- Este plătit doar cel mai mare câștig pe fiecare linie de plată.
- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/căi/comбинаții și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al runde

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.3. 100x Coffee Hot

100x Coffee Hot este un joc video de noroc cu 5 role Cluster în cascadă și nu are linii de plată.

- Toate câștigurile sunt plătite pentru 5 sau mai multe simboluri, indiferent de poziția lor, cu excepția simbolului scatter principal care acordă câștiguri pentru 3, 4 sau 5 simboluri.
- Când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile prezente în combinația câștigătoare dispar, simbolurile de deasupra lor cad în cascadă în locul lor și spațiul liber rămas pe role este ocupat de noile simboluri.
- Dacă după această cascadă există o combinație câștigătoare, se plătește și aceasta.

- Această funcție continuă până când apare un ecran fără combinații câștigătoare.

Wild

- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4. Înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter principal și a simbolului Multiplicator.

Simbolul multiplicator

- Acesta apare doar în timpul jocurilor gratuite. Ori de câte ori apare, preia o valoare aleatorie a multiplicatorului: x100, x15, x10, x5, x3, x2.
- Multiplicatorii tuturor simbolurilor de pe ecran sunt adăugați împreună, iar câștigul total al cascadei actuale este multiplicat cu valoarea finală.

Free Spins

- 3 sau mai multe simboluri Scatter principale declanșează 15 jocuri gratuite.
- Ori de câte ori apar 3 sau mai multe simboluri scatter principale în timpul jocurilor gratuite, sunt acordate 15 jocuri gratuite suplimentare.
- Simbolul special multiplicator apare doar în timpul jocurilor gratuite.
- Câștigul din jocul actual este multiplicat cu suma totală a tuturor simbolurilor multiplicatoare de pe ecran.
- Seturile de role din cadrul jocurilor cu plată și din cadrul jocurilor gratuite sunt diferite.
- Miza din timpul jocurilor gratuite este aceeași ca în ultimul joc plătit care a activat modul Jocuri gratuite.

Buy bonus

- Jocurile gratuite pot fi activate instantaneu din jocul de bază prin cumpărarea a 5 jocuri gratuite, 10 jocuri gratuite sau 15 jocuri gratuite.
- În timpul funcției bonus Buy, fiecare 2 simboluri scatter principale vor acorda 2 jocuri gratuite suplimentare, iar fiecare 3, 4 sau 5 simboluri scatter principale vor acorda 15 jocuri gratuite suplimentare.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.4. 100x Crypto Magic

100x Crypto Magic este un joc video de noroc cu 5 role Cluster în cascadă și nu are linii de plată.

- Toate câștigurile sunt plătite pentru 5 sau mai multe simboluri, indiferent de poziția lor, cu excepția simbolului scatter principal care acordă câștiguri pentru 3, 4 sau 5 simboluri.
- Când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile prezente în combinația câștigătoare dispar, simbolurile de deasupra lor cad în cascadă în locul lor și spațiul liber rămas pe role este ocupat de noile simboluri.
- Dacă după această cascadă există o combinație câștigătoare, se plătește și aceasta.
- Această funcție continuă până când apare un ecran fără combinații câștigătoare.

Wild

- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4. Înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter principal și a simbolului Multiplicator.

Simbolul multiplicator

- Acesta apare doar în timpul jocurilor gratuite. Ori de câte ori apare, preia o valoare aleatorie a multiplicatorului: x100, x15, x10, x5, x3, x2.
- Multiplicatorii tuturor simbolurilor de pe ecran sunt adăugați împreună, iar câștigul total al cascadei actuale este multiplicat cu valoarea finală.

Free Spins

- 3 sau mai multe simboluri Scatter principale declanșează 15 jocuri gratuite.
- Ori de câte ori apar 3 sau mai multe simboluri scatter principale în timpul jocurilor gratuite, sunt acordate 15 jocuri gratuite suplimentare.
- Simbolul special multiplicator apare doar în timpul jocurilor gratuite.
- Câștigul din jocul actual este multiplicat cu suma totală a tuturor simbolurilor multiplicatoare de pe ecran.
- Seturile de role din cadrul jocurilor cu plată și din cadrul jocurilor gratuite sunt diferite.
- Miza din timpul jocurilor gratuite este aceeași ca în ultimul joc plătit care a activat modul Jocuri gratuite.

Buy bonus

- Jocurile gratuite pot fi activate instantaneu din jocul de bază prin cumpărarea a 5 jocuri gratuite, 10 jocuri gratuite sau 15 jocuri gratuite.
- În timpul funcției bonus Buy, fiecare 2 simboluri scatter principale vor acorda 2 jocuri gratuite suplimentare, iar fiecare 3, 4 sau 5 simboluri scatter principale vor acorda 15 jocuri gratuite suplimentare.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.5. 100x Fresh

100x Fresh este un joc video de noroc cu 5 role Cluster în cascadă și nu are linii de plată.

- Toate câștigurile sunt plătite pentru 5 sau mai multe simboluri, indiferent de poziția lor, cu excepția simbolului care acordă câștiguri pentru 3, 4 sau 5 simboluri.
- Când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile prezente în combinația câștigătoare dispar, simbolurile de deasupra lor cad în cascadă în locul lor și spațiul liber rămas pe role este ocupat de noile simboluri.
- Dacă după această cascadă există o combinație câștigătoare, se plătește și aceasta.

- Această funcție continuă până când apare un ecran fără combinații câștigătoare.

Wild

- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4. Înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului scatter și multiplicator.

Simbolul multiplicator

- Acesta apare doar în timpul jocurilor gratuite. Ori de câte ori apare, preia o valoare aleatorie a multiplicatorului: x100, x15, x10, x5, x3, x2.
- Multiplicatorii tuturor simbolurilor de pe ecran sunt adăugați împreună, iar câștigul total al cascadei actuale este multiplicat cu valoarea finală.

Free Spins

- 3 sau mai multe simboluri SCATTER declanșează 15 jocuri gratuite.
- Ori de câte ori apar 3 sau mai multe simboluri scatter în timpul jocurilor gratuite, sunt acordate 15 jocuri gratuite suplimentare.
- Simbolul special multiplicator apare doar în timpul jocurilor gratuite.
- Câștigul din jocul actual este multiplicat cu suma totală a tuturor simbolurilor multiplicatoare de pe ecran.
- Seturile de role din cadrul jocurilor cu plată și din cadrul jocurilor gratuite sunt diferite.
- Miza din timpul jocurilor gratuite este aceeași ca în ultimul joc plătit care a activat modul Jocuri gratuite.

Bonus „cumpărare”

- Jocurile gratuite pot fi activate instantaneu din jocul de bază prin cumpărarea a 5 jocuri gratuite, 10 jocuri gratuite sau 15 jocuri gratuite.
- În timpul funcției bonus Buy, fiecare 2 simboluri scatter principale vor acorda 2 jocuri gratuite suplimentare, iar fiecare 3, 4 sau 5 simboluri scatter principale vor acorda 15 jocuri gratuite suplimentare.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.6. 12 Lucky Clovers

12 Lucky Clovers este un joc cu 5 role și 10 linii de plată care pot fi câștigate. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Câștigurile sunt acordate pentru combinații de simboluri adiacente.

- Simbolul Wild înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter.
- Simbolul Scatter activează modul Jocuri gratuite și acordă câștiguri Scatter de până la 100 x miza totală.
- Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite la sfârșitul unei runde de joc.
- Miza nu poate fi modificată în timpul unei runde de joc în derulare.
- Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta, începând cu rola din stânga.
- Numai cel mai mare câștig este plătit pe combinație câștigătoare.

Funcția jocuri gratuite

- 3, 4 sau 5 simboluri Scatter declanșează, respectiv 5, 12 sau 20 de jocuri gratuite.
- În timpul modului de jocuri gratuite, fiecare nou simbol „Trifoi”, care apare pe o poziție fără un simbol mic bocat „Golden clover”, lasă după apariția sa un simbol mic „Golden clover”. Simbolurile mici „Golden clover” rămân blocate până la sfârșitul jocurilor gratuite.

Funcția bonus

- După terminarea jocurilor gratuite, dacă jucătorul a adunat pe ecran: - mai puțin de 5 simboluri „Golden clover” câștigă 2x miza totală - de la 5 la 9 simboluri „Golden clover” inclusiv, câștigă 15 x miza totală - de la 10 la 11 simboluri „Golden clover” inclusiv, câștigă 500 x miza totală - de la 12 la 15 simboluri „Golden clover” inclusiv, câștigă 1000 x miza totală.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suită a cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.7. 20 Mega Star

20 Mega Star este un joc cu 5 role și 20 de linii de plată care pot fi câștigate. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Câștigurile sunt acordate pentru combinații de simboluri adiacente.
- Simbolul Wild înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter.
- Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite la sfârșitul unei runde de joc.
- Miza nu poate fi modificată în timpul unei runde de joc în derulare.
- Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta, începând cu rola din stânga.
- Numai cel mai mare câștig este plătit pe combinație câștigătoare.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suită a cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.

- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.8. Doctor Winstein Buy Bonus

Doctor Winstein Buy Bonus este un joc video de noroc cu 5 role Cluster în cascadă și nu are linii de plată.

- Toate câștigurile sunt plătite pentru 5 sau mai multe simboluri, indiferent de poziția lor, cu excepția simbolului care acordă câștiguri pentru 3, 4 sau 5 simboluri.
- Când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile prezente în combinația câștigătoare dispar, simbolurile de deasupra lor cad în cascadă în locul lor și spațiul liber rămas pe role este ocupat de noile simboluri.
- Dacă după această cascadă există o combinație câștigătoare, se plătește și aceasta.
- Această funcție continuă până când apare un ecran fără combinații câștigătoare.

Wild

- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4. Înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului scatter și multiplicator.

Simbolul multiplicator

- Acesta apare doar în timpul jocurilor gratuite. Ori de câte ori apare, preia o valoare aleatorie a multiplicatorului: x100, x15, x10, x5, x3, x2.
- Multiplicatorii tuturor simbolurilor de pe ecran sunt adăugați împreună, iar câștigul total al cascadei actuale este multiplicat cu valoarea finală.

Free Spins

- 3 sau mai multe declanșează 15 jocuri gratuite.
- Ori de câte ori apar 3 sau mai multe simboluri scatter în timpul jocurilor gratuite, sunt acordate 15 jocuri gratuite suplimentare.
- Simbolul special multiplicator apare doar în timpul jocurilor gratuite.
- Câștigul din jocul actual este multiplicat cu suma totală a tuturor simbolurilor multiplicatoare de pe ecran.
- Seturile de role din cadrul jocurilor cu plată și din cadrul jocurilor gratuite sunt diferite.
- Miza din timpul jocurilor gratuite este aceeași ca în ultimul joc plătit care a activat modul Jocuri gratuite.

Bonus „cumpărare”

- Jocurile gratuite pot fi activate instantaneu din jocul de bază prin cumpărarea a 5 jocuri gratuite, 10 jocuri gratuite sau 15 jocuri gratuite.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.

- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.9. Duck of Luck Buy Bonus

Acest joc este un joc video de noroc cu 5 role și 3 rânduri și are 25 de linii de plată fixe.

Jocuri gratuite

- Trei sau mai multe declanșează 12 jocuri gratuite.
- Trei sau mai multe în timpul jocurilor gratuite plătesc doar câștiguri și nu oferă jocuri gratuite suplimentare.
- Fiecare dintre acestea, care apare pe ecran în timpul jocurilor gratuite, este colectat de jucător în timpul jocurilor gratuite și primește următoarele câștiguri:
 - Dacă jucătorul colectează între 13 și 20: câștigul este de 3 x miza totală.
 - Dacă jucătorul colectează între 21 și 25: câștigul este de 12 jocuri gratuite, și începe să colecteze de la 0.
 - Dacă jucătorul colectează 26 sau 27: câștigul este de 600 x miza totală.
 - Dacă jucătorul colectează 28 sau mai multe: câștigul este de 2500 x miza totală.

Bonus „cumpărare”

- Jocurile gratuite pot fi activate instantaneu din jocul de bază prin cumpărarea a 12 jocuri gratuite.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.10. Enchanted Woods

Enchanted Woods este un joc Turbo cu 5 role, 4 rânduri.

Caracteristicile sunt următoarele:

- Obiectivul este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată existente.
- O combinație câștigătoare de simboluri identice este formată din 3, 4 sau 5 simboluri identice pe 3, 4 sau 5 role consecutive, începând cu rolele din stânga.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile.
- Doar cel mai mare câștig este plătit pe rolele cumpărate.
- Toate câștigurile de pe diferite căi/comбинаții și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al runde.

- Câștigurile scatter sunt multiplicare cu miza totală și sunt formate din 7,8,9,10 sau mai multe simboluri scatter pe orice poziție.
- Jucătorul poate crește valoarea câștigului prin alegerea unui multiplicator al mizei. Toate câștigurile sunt înmulțite cu multiplicatorul de miză.

Simbolul Wild

- Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolului Scatter.
- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4.

Double-Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.11. Fruits & Sweets Buy Bonus

Fruits & Sweets Buy Bonus este un joc video de noroc cu 5 role Cluster în cascadă și nu are linii de plată.

- Toate câștigurile sunt plătite pentru 5 sau mai multe simboluri, indiferent de poziția lor, cu excepția simbolului scatter om care plătește câștigi pentru 3, 4 sau 5 simboluri.
- Când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile prezente în combinația câștigătoare dispar, simbolurile de deasupra lor cad în cascadă în locul lor și spațiul liber rămas pe role este ocupat de noile simboluri.
- Dacă după această cascadă există o combinație câștigătoare, se plătește și aceasta.
- Această funcție continuă până când apare un ecran fără combinații câștigătoare.

Wild

- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4. Înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter principal și a simbolului Multiplicator.

Simbolul multiplicator

- Acesta apare doar în timpul jocurilor gratuite. Ori de câte ori apare, preia o valoare aleatorie a multiplicatorului: x100, x15, x10, x5, x3, x2.
- Multiplicatorii tuturor simbolurilor de pe ecran sunt adăugați împreună, iar câștigul total al cascadei actuale este multiplicat cu valoarea finală.

Free Spins

- 3 sau mai multe simboluri scatter declanșează 15 jocuri gratuite.
- Ori de câte ori apar 3 sau mai multe simboluri scatter în timpul jocurilor gratuite, sunt acordate 15 jocuri gratuite suplimentare.
- Simbolul special multiplicator apare doar în timpul jocurilor gratuite.
- Câștigul din jocul actual este multiplicat cu suma totală a tuturor simbolurilor multiplicatoare de pe ecran.
- Seturile de role din cadrul jocurilor cu plată și din cadrul jocurilor gratuite sunt diferite.
- Miza din timpul jocurilor gratuite este aceeași ca în ultimul joc plătit care a activat modul Jocuri gratuite.

Bonus „cumpărare”

- Jocurile gratuite pot fi activate instantaneu din jocul de bază prin cumpărarea a 5 jocuri gratuite, 10 jocuri gratuite sau 15 jocuri gratuite.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.12. Hyper Cuber Buy Bonus

Hyper Cuber Buy Bonus este un joc video de noroc cu 5 role Cluster în cascadă și nu are linii de plată.

Caracteristicile sunt menționate mai jos: -

- Toate câștigurile sunt plătite pentru 5 sau mai multe simboluri, indiferent de poziția lor, cu excepția simbolului scatter principal care acordă câștiguri pentru 3, 4 sau 5 simboluri.
- Când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile prezente în combinația câștigătoare dispar, simbolurile de deasupra lor cad în cascadă în locul lor și spațiul liber rămas pe role este ocupat de noile simboluri.
- Dacă după această cascadă există o combinație câștigătoare, se plătește și aceasta.
- Această funcție continuă până când apare un ecran fără combinații câștigătoare.

Wild

- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4. Înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului scatter și multiplicator.

Simbolul multiplicator

- Acesta apare doar în timpul jocurilor gratuite. Ori de câte ori apare, preia o valoare aleatorie a multiplicatorului: x100, x15, x10, x5, x3, x2.

- Multiplicatorii tuturor simbolurilor de pe ecran sunt adăugați împreună, iar câștigul total al cascadei actuale este multiplicat cu valoarea finală.

Free Spins

- 3 sau mai multe declanșează 15 jocuri gratuite.
- Ori de câte ori apar 3 sau mai multe simboluri scatter în timpul jocurilor gratuite, sunt acordate 15 jocuri gratuite suplimentare.
- Simbolul special multiplicator apare doar în timpul jocurilor gratuite.
- Câștigul din jocul actual este multiplicat cu suma totală a tuturor simbolurilor multiplicatoare de pe ecran.
- Seturile de role din cadrul jocurilor cu plată și din cadrul jocurilor gratuite sunt diferite.
- Miza din timpul jocurilor gratuite este aceeași ca în ultimul joc plătit care a activat modul Jocuri gratuite.

Bonus Buy

- Jocurile gratuite pot fi activate instantaneu din jocul de bază prin cumpărarea a 5 jocuri gratuite, 10 jocuri gratuite sau 15 jocuri gratuite.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.13. King of Clovers

King of Clovers este un joc video de noroc cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii de plată fixe.

Caracteristicile sunt următoarele:

- Obiectivul este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată existente.
- O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Cu cât se formează succesiv mai multe simboluri identice, cu atât câștigul este mai mare.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile.
- Doar cel mai mare câștig este plătit pe rolele cumpărate.
- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/căi/combinatii și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al runde.

Funcția cascadă

- Atunci când câștigurile din jocul actual sunt plătite, toate simbolurile implicate în combinația câștigătoare dispar.
- Simbolurile aflate deasupra lor cad în cascadă la locul lor, iar spațiul liber rămas pe role este ocupat de simboluri noi.
- Dacă după această cascadă există o combinație câștigătoare, se plătește și aceasta.
- Această funcție continuă până când apare un ecran fără combinații câștigătoare. Înlocuirea simbolurilor este gratuită.

Simbolul Wild

- Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolului Scatter.
- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4.

Simbol Scatter

- Simbolul Scatter declanșează jocuri gratuite.

Funcția Free Spins

- Trei sau mai multe simboluri Scatter declanșează 14 jocuri gratuite.
- Ori de câte ori apar două, trei, patru sau cinci simboluri Scatter în timpul jocurilor gratuite, se adaugă 5, 14, 14, 14, 14 jocuri gratuite suplimentare.
- Setul de role din jocurile gratuite și din jocurile plătite este diferit.
- Numărul de linii și miza pe linie în jocurile gratuite sunt aceleași ca în ultimul joc plătit care declanșează jocurile gratuite.

Funcția bonus

- Când 3 role sunt umplute doar cu simbolul Wild, atunci toate câștigurile sunt multiplicare cu x10.
- Atunci când 2 role sunt umplute doar cu simbolul Wild care apare pe ecran, toate câștigurile sunt multiplicare cu x2.

Double Up (Funcție de jocuri de noroc)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.14. Kyoto Magic

Kyoto Magic este un joc video de noroc cu 5 role. Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/moduri/comбинаții și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al rundei.
- Simbolul Wild înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolului Scatter.

- Simbolul Scatter activează modul Jocuri gratuite și plătește câștiguri Scatter.
- Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite la sfârșitul unei runde de joc.
- Miza nu poate fi modificată în timpul unei runde de joc în derulare.

Funcția jocuri gratuite

- 3, 4 sau 5 simboluri de jocuri gratuite vor declanșa 5, 12 sau 20 de jocuri gratuite. În timpul modului jocuri gratuite, fiecare simbol nou de joc gratuit care a apărut pe o poziție fără un simbol blocat mic lasă după apariția sa simbolul mic. Simbolurile mici rămân blocate până la sfârșitul jocurilor gratuite.

Funcția bonus

- După terminarea jocurilor gratuite, dacă jucătorul a colectat pe ecran:
 - Mai puțin de 5 simboluri mici blocate, jucătorul câștigă 2X miza totală
 - De la 5 la 9 simboluri blocate mici inclusiv, jucătorul câștigă 15 x miza totală
 - De la 10 la 11 simboluri blocate mici inclusiv, jucătorul câștigă 500 x miza totală.
 - De la 12 la 15 simboluri blocate mici inclusiv, jucătorul câștigă 1000x miza totală.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.15. Lucky Clover 10

Lucky Clover 10 este un joc video de noroc cu 5 role și 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.

Caracteristicile sunt următoarele:

- Obiectivul este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată existente.
- O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/căi/combinatii și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al runde.

Simbolul Wild

- Simbolurile Wild apar pe rolele 2, 3 și 4 și înlocuiesc toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolurilor Scatter.

Simbol Scatter

- Apare doar pe rolele 1, 3 și 5.
- Acordă premii oriunde pe rolă.

Double Up (Funcție de jocuri de noroc)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.16. Nanook the White Ghost Buy Bonus

Nanook the White Ghost Buy Bonus este un joc video de noroc cu 5 role, 3 rânduri și până la 20 de linii de plată. Funcțiile jocului sunt prezentate mai jos:

- Simbolul Wild înlocuiește toate celelalte simboluri.
- Toate câștigurile încep cu rola cea mai din stânga și acordă plăți de la stânga la dreapta doar pe role adiacente, cu excepția simbolurilor Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile

Jocuri gratuite

- Trei sau mai multe simboluri wild/scatters declanșează 12 jocuri gratuite.
- În timpul jocurilor gratuite, 3, 4 sau 5 wild/scatter acordă câștiguri și nu oferă jocuri gratuite suplimentare.
- În timpul jocurilor gratuite, fiecare simbol wild/scatter contează, iar la sfârșitul jocurilor gratuite, în funcție de numărul de simboluri wild/scatter colectate, jucătorul poate câștiga:
- Dacă jucătorul colectează între 13 și 20 de simboluri wild/scatter: câștigul este de 3 x miza totală.
- Dacă jucătorul colectează între 21 și 25 de simboluri wild/scatter: câștigul este de 12 jocuri gratuite și începe să colecteze de la 0.
- Dacă jucătorul colectează 26 sau 27 de simboluri wild/scatter: câștigul este de 600 x miza totală.
- Dacă jucătorul colectează 28 sau mai multe simboluri wild/scatter: câștigul este de 2500 x miza totală.

Bonus „cumpărare”

- Jocurile gratuite pot fi activate instantaneu din jocul de bază prin cumpărarea a 12 jocuri gratuite.
- Dacă jocurile gratuite sunt declanșate din Bonus Buy, atunci când jucătorul adună 28 sau mai multe simboluri wild/scatter, câștigul este dublat până la 5000x miza totală.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.

- Dacă jucătorul selectează corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.17. The Shining Globe

The Shining Globe este un joc video de noroc cu 5 role și 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.

Caracteristicile sunt următoarele:

- Obiectivul este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată existente.
- O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/căi/combinatii și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al rundeii.

Simbolul Wild

- Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolului Scatter.

Simbol Scatter

- Atunci când 6 sau mai multe simboluri scatter apar pe ecran, se plătește un câștig egal cu suma numerelor de pe respectivul simbol scatter apărut, multiplicată cu miza jucătorului.
- Dacă există două simboluri scatter după ce rola este oprită, rola este împinsă pentru a descoperi al treilea scatter.
- În mod aleatoriu, după ce un Scatter x30 apare pe a cincea rolă, acesta se poate schimba la x1000.

Double Up (Funcție de jocuri de noroc)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suită cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suită, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.18. The Wild Rhino

The Wild Rhino este un joc video de noroc cu 5 role și 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.

Caracteristicile sunt următoarele:

- Obiectivul este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată existente.
- O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la stânga la dreapta.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/căi/combinatii și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al rundei.

Simbolul Wild

- Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile din combinațiile câștigătoare cu excepția simbolului „Bonus”.
- Acesta apare doar pe rolele 2, 3 și 4.

Simbolul Bonus

- Simbolul bonus apare doar pe rola 1 și nu apare în timpul jocurilor gratuite.

Funcția Free Spins

- Dacă simbolul Bonus apare pe prima rolă, iar simbolul Wild este la vedere și apare pe oricare dintre celelalte role, se declanșează 12 jocuri gratuite.
- Dacă în timpul jocurilor gratuite 5 simboluri wild apar la vedere pe ecran, jucătorul câștigă 500x miza totală.
- Dacă în timpul jocurilor gratuite 6 sau mai multe simboluri Wild apar la vedere pe ecran, jucătorul câștigă 1000x din miza totală.
- Jocurile gratuite nu pot fi redeclanșate.

Double Up (Funcție de jocuri de noroc)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea Double-Up și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.19. Treasure Amulet

Treasure Amulet este un joc video de noroc cu 5 role și 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.

Caracteristicile jocului sunt prezentate mai jos:

- Obiectivul este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată existente.
- O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/căi/combinatii și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al rundei.

Simbolul Wild

- Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolului Scatter.

Simbol Scatter

- Atunci când 6 sau mai multe simboluri scatter apar pe ecran, se plătește un câștig egal cu suma numerelor de pe respectivul simbol scatter apărut, multiplicată cu miza jucătorului.
- Dacă există două simboluri scatter după ce rola este oprită, rola este împinsă pentru a descoperi al treilea scatter.
- În mod aleatoriu, după ce un Scatter x30 apare pe a cincea rolă, acesta se poate schimba la x1000.

Double Up (funcția Gamble)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.20. Zet Fruits

Zet Fruits este un joc video de noroc cu 5 role și 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.

Caracteristicile sunt următoarele:

- Obiectivul este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze combinații câștigătoare pe liniile de plată existente.
- O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter care acordă plăți pe orice poziție.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și jocurile.
- Este plătit numai câștigul cel mai mare pe fiecare linie jucată.
- Toate câștigurile de pe diferite linii de plată/căi/combinatii și câștigurile Scatter dintr-o rundă sunt adăugate la câștigul total al rundeii.

Simbolul Wild

- Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare, cu excepția simbolului Scatter.

Wild Bonus

- Bonusul Wild este declanșat aleatoriu dacă rolele 2, 3, 4 și 5 sunt umplute cu simbolul Wild.

Double Up (Funcție de jocuri de noroc)

- După fiecare joc cu un câștig mai mic de 15 X MIZA TOTALĂ, jucătorul poate avea șansa de a dubla câștigul și poate intra în modul Double-UP apăsând butonul DOUBLE (X2) sau poate continua jocul apăsând butonul START.
- După 5 secunde, dacă jucătorul nu a făcut alegerea, butonul START se transformă în butonul CANCEL.
- Dacă jucătorul alege DOUBLE, apare ecranul de dublare. În mijlocul ecranului de dublare este afișată o carte cu fața în jos. Jucătorul trebuie să ghicească dacă aceasta este roșu, negru sau o suită a cărții.
- Dacă jucătorul ghicește corect culoarea cărții, suma mizată este multiplicată cu 2.
- Dacă jucătorul selectează corect suita cărții, suma mizată este multiplicată cu 4.
- Dacă jucătorul selectează incorect culoarea cărții sau suita, suma mizată este pierdută.
- În orice moment jucătorul poate ieși din modalitatea de dublare și poate reveni la joc colectând câștigul cu ajutorul butonului CANCEL.
- Jucătorul poate miza doar jumătate din câștigul său curent, apăsând butonul HALF GAMBLE.
- Dublarea câștigului este permisă până la 50x miza totală. Când această limită este atinsă, jucătorul colectează automat câștigul și revine la jocul principal.

2.1.21. BONUS HOT LUCK

„HOT LUCK” este un bonus misterios interactiv cu trei (3) niveluri (Minor, Major și Mega) cu un ecran bonus și un nivel Scatter suplimentar: Bonus FEVER.

Modul interactiv

Atunci când un jucător activează bonusul misterios, acesta intră într-un ecran bonus și joacă pentru unul dintre nivelurile bonusului misterios. Ecranul bonus este compus din 30 de plăci pe care jucătorul le poate alege. Fiecare placă poate conține un simbol, corespunzător unuia dintre nivelurile BONUS, care atunci când este selectat, este atașat la nivelul BONUS corespunzător din partea superioară a ecranului de joc.

După colectarea a patru (4) plăci cu același simbol, jucătorul primește nivelul bonus corespunzător, iar ecranul BONUS se închide. Timpul de selectare a plăcilor este limitat de un timeout. Dacă jucătorul depășește acest timp, modul interactiv se încheie automat, iar jucătorul primește suma BONUS rezultată din funcția bonus.

Modul Scatter

Câștigurile Scatter sunt activate atunci când se ajunge la unul dintre cele trei (3) niveluri BONUS misterioase. Valoarea totală a bonusului Scatter este egală cu valoarea actuală a nivelului Lead al BONUSULUI (bonus FEVER). Durata și valoarea câștigului bonus în modul Scatter depind de setările Scatter și de numărul de jucători activi. Acest mod se încheie atunci când toate câștigurile sunt plătite.

Termometru „Hot Luck”

Cu fiecare miză, scala HOT LUCK crește până când ajunge în vârf sau până când este atins unul dintre nivelurile bonus misterioase - Minor, Major sau Mega. Apoi, modul Scatter devine „ACTIV”, iar câștigurile Scatter sunt distribuite între ceilalți jucători activi. Atunci când întreaga sumă a bonusului Scatter este plătită, semnul „ACTIV” dispăre, iar scala coboară din nou.

NOTĂ: „BONUSUL HOT LUCK” se aplică tuturor jocurilor de mai sus.

2.2. EVALUARE MATEMATICĂ.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
100 Burning Brilliant	98	98,07%	98,07%	98,09%	98,09%	99,76% (98,09% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	96	96,32%	96,32%	96,29%	96,29%	97,96% (96,29% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	94	94,35%	94,35%	94,40%	94,40%	96,07% (94,40% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
100x Cherry Party	98	98,07%	98,07%	98,09%	98,09%	99,76% (98,09% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	96	96,32%	96,32%	96,29%	96,29%	97,96% (96,29% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	94	94,35%	94,35%	94,40%	94,40%	96,07% (94,40% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
100x Coffee Hot	A	96,26%	96,26%	96,19%	96,19%	92,39% - 99,16% (90,72% - 97,49% joc de bază + 1,67% BONUS)
	A Buy Bonus 5	90,76%	90,76%	90,72%	90,72%	92,39% - 99,16% (90,72% - 97,49% joc de bază + 1,67% BONUS)
	A Buy Bonus 10	95,59%	95,59%	95,50%	95,50%	92,39% - 99,16% (90,72% - 97,49% joc de bază + 1,67% BONUS)
	A Buy Bonus 15	97,52%	97,52%	97,49%	97,49%	92,39% - 99,16% (90,72% - 97,49% joc de bază + 1,67% BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
100x Crypto Magic	A	96,26%	96,26%	96,19%	96,19%	92,39% - 99,16% (90,72% - 97,49% joc de bază + 1,67% BONUS)
	A Buy Bonus 5	90,76%	90,76%	90,72%	90,72%	92,39% - 99,16% (90,72% - 97,49% joc de bază + 1,67% BONUS)
	A Buy Bonus 10	95,59%	95,59%	95,50%	95,50%	92,39% - 99,16% (90,72% - 97,49% joc de bază + 1,67% BONUS)
	A Buy Bonus 15	97,52%	97,52%	97,49%	97,49%	92,39% - 99,16% (90,72% - 97,49% joc de bază + 1,67% BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
100x Fresh	96	95,99%	95,99%	95,93%	95,93%	93,79% - 98,66% (92,12% - 96,99% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	96 Buy Bonus 5	92,06%	92,06%	92,12%	92,12%	93,79% - 98,66% (92,12% - 96,99% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	96 Buy Bonus 10	95,62%	95,62%	95,62%	95,62%	93,79% - 98,66% (92,12% - 96,99% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	96 Buy Bonus 15	96,98%	96,98%	96,99%	96,99%	93,79% - 98,66% (92,12% - 96,99% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
12 Lucky Clovers	A	96,79%	96,79%	96,88%	96,88%	98,55% (96,88% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	B	95,82%	95,82%	95,85%	95,85%	97,52% (95,85% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
20 Mega Star	A	95,77%	95,77%	95,79%	95,79%	97,46% (95,79% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	B	95,83%	95,83%	95,84%	95,84%	97,51% (95,84% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Doctor Winstein Buy Bonus	A	95,92%	95,92%	95,93%	95,93%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 5	96,12%	96,12%	96,14%	96,14%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 10	96,28%	96,28%	96,30%	96,30%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 15	96,37%	96,37%	96,36%	96,36%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Duck of Luck Buy Bonus	96	96,31%	96,31%	96,24%	96,24%	97,91% - 98,54% (96,24% - 96,87% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	96 Buy Bonus 12	96,82%	96,82%	96,87%	96,87%	97,91% - 98,54% (96,24% - 96,87% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Enchanted Woods	95	95,15%	95,15%	95,13%	95,13%	96,80% (95,13% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Fruits & Sweets Buy Bonus	A	95,92%	95,92%	95,93%	95,93%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 5	96,12%	96,12%	96,14%	96,14%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 10	96,28%	96,28%	96,30%	96,30%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 15	96,37%	96,37%	96,36%	96,36%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Hyper Cuber Buy Bonus	A	95,92%	95,92%	95,93%	95,93%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 5	96,12%	96,12%	96,14%	96,14%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 10	96,28%	96,28%	96,30%	96,30%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	A Buy Bonus 15	96,37%	96,37%	96,36%	96,36%	97,60% - 98,03% (95,93% - 96,36% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
King of Clovers	95	95,71%	95,71%	95,69%	95,69%	97,36% (95,69% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	94	94,16%	94,16%	94,22%	94,22%	95,89% (94,22% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Kyoto Magic	A	96,79%	96,79%	96,88%	96,88%	98,55% (96,88% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	B	95,82%	95,82%	95,85%	95,85%	97,52% (95,85% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Lucky Clover 10	96	95,67%	95,67%	95,67%	95,67%	97,34% (95,67% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	94	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	95,57% (93,90% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Nanook the White Ghost Buy Bonus	96	96,27%	96,27%	96,24%	96,24%	97,91% - 98,06% (96,24% - 96,39% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	96 Buy Bonus 12	96,43%	96,43%	96,39%	96,39%	97,91% - 98,06% (96,24% - 96,39% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
The Shining Globe	97	97,80%	97,80%	97,83%	97,83%	99,50% (97,83% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	95	95,94%	95,94%	95,93%	95,93%	97,60% (95,93% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	94	94,97%	94,97%	94,99%	94,99%	96,66% (94,99% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
The Wild Rhino	95	95,45%	95,45%	95,37%	95,37%	97,04% (95,37% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Treasure Amulet	97	97,80%	97,80%	97,83%	97,83%	99,50% (97,83% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	95	95,94%	95,94%	95,93%	95,93%	97,60% (95,93% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	94	94,97%	94,97%	94,99%	94,99%	96,66% (94,99% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE JOC	VARIAȚIE JOC / ID TABEL DE PLATĂ	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		% RTP PUBLICAT
		% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	
Zet Fruits	95	95,73%	95,73%	95,69%	95,69%	97,36% (95,69% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)
	94	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	95,67% (94,00% joc de bază + 1,67% contribuție BONUS)

Note: Diferențele dintre „RTP calculat de BMM” și „RTP calculat de client” se datorează rezultatelor simulărilor.

DENUMIRE BONUS/URI	RTP CALCULAT DE BMM		RTP CALCULAT DE CLIENT		RATA DE SUCCES	VALOAREA DE BAZĂ (DE PORNIRE)	% CONTRIBUȚII MIZĂ
	% RTP MINIM	% RTP MAXIM	% RTP MINIM	% RTP MAXIM			
Minor	0,23%	1,16%	0,23%	1,23%	16.000	20	0,10%
Major	0,16%	0,21%	0,16%	0,21%	320.000	200	0,10%
Mega	0,30%	0,30%	0,30%	0,31%	2.100.000	2000	0,20%

Note: (1) Valorile minime sunt valorile contribuției la bonusul RTP. Valorile maxime sunt suma valorilor contribuțiilor la bonusul RTP cu funcțiile bonus.

Valorile de bază și contribuțiile sunt configurabile. Este responsabilitatea producătorului/operatorului să configureze corect valoarea în funcție de configurația reală.

(2) Contribuția RTP% a BONUS-ului minor este de 0,23% - 1,23%; contribuția RTP% a BONUS-ului major este de 0,16% - 0,21% și contribuția RTP% a BONUS-ului mega este de 0,30% - 0,31%.

Disponibilitatea funcției menționate mai sus depinde de cererea operatorului.

2.3. SOFTWARE EVALUAT.

Produs: 100 Burning Briliants					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	309BF2B6762ADBF41549052C4715C3D5429D4591
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	108A407E35D27E69A0D5CB64DC0A9FA53225F76F
100FruitataWins.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	E28B0B618A214CECF2E37CBDF13D9A0B0215A8E9
GameData_387.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	08FEED1164C4B8529DC1F0B5A220E8A4C023F9AB
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: 100x Cherry Party					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	309BF2B6762ADBF41549052C4715C3D5429D4591
game.conf	v1.53	Server	Configurarea datelor	SHA1	5682F241D34CB0CCBD971161670C7D33390443F3
100FruitataWins.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	E28B0B618A214CECF2E37CBDF13D9A0B0215A8E9
GameData_387.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	08FEED1164C4B8529DC1F0B5A220E8A4C023F9AB

Produs: 100x Cherry Party					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: 100x Coffee Hot					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	02B6736C11F16418F96B3C5C6A27CE373EE8A58B
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	DFE5D3DED19AFC7C65C89012AA185FC06D09E54A
100xCoffeeHot.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	A806539B55FE6CA8FA26F87C9C4A5F1980A16D9D
GameData_375.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	354EB92E12AA94345FCE38F2E5D93101945053C7
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: 100x Crypto Magic					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	309BF2B6762ADBFA1549052C4715C3D5429D4591
game.conf	v1.53	Server	Configurarea datelor	SHA1	1E8E7A4A4249ABC8F3B0DF856657A6649DFC200F
100xCoffeeHot.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	A806539B55FE6CA8FA26F87C9C4A5F1980A16D9D
GameData_375.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	354EB92E12AA94345FCE38F2E5D93101945053C7
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: 100x Fresh					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	309BF2B6762ADBF41549052C4715C3D5429D4591
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	F12AAF1AD96477F15142A75821205EDCC6B01198
100xFresh.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	9A7BB736F0F628D9D7CEAF111565DF6F75DEA9B6
GameData_376.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	86C7ABBF6D446E31CC90CA483F1380A5E38D4571
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: 12 Lucky Clovers					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	309BF2B6762ADBF41549052C4715C3D5429D4591
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	9246E13D271FE913509A18E062B2812E933E05F4
KyotoMagic.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	0722C68EE5BD314C14B10D62B0D5A5F0C3A19521
GameData_385.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	58818DB2C661E92BFFAEABD23E793F34D7A9E764
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: 20 Mega Star					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	5F680C4D3B90E391DF0184D54CE549F732FD9F2D
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	E0DC09C96058CA4570090948243222A7461C8C9E
GameData_378.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	773190AF775B64CFD89EF092274B57FFA7EEB528
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Doctor Winstein Buy Bonus					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	24C3590DEB643EFC7718B2476EF43B6A7C0D8007
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	BE09A057E5CA50E71E7D1933F45E67284B7544F9
DoctorWinsteinBuyBonus.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	081422534894E604631497DF4947CDB7551A9B18
GameData_364.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	DE8137A8F870347A678C79400A5215E4C38488A8
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Duck of Luck Buy Bonus					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	097C5995469CBEC763799EDE9B1A6B6CD34C968B
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	8EA47F1FB718E3C8C67B7A472655C382E26F1E22
DuckOfLuckBuyBonus.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	8F160DABA464EFB0343F50EA7802E297C8881732
GameData_372.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	0967EBB776DA6FF672C9B60373071E972019E00D
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Enchanted Woods					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	5F680C4D3B90E391DF0184D54CE549F732FD9F2D
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	B1AB176229C51FAA012174D043F772E866A7A595
EnchantedWoods.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	25BB5B6F60AA940D2FE7E0D9DF21B5F17852497B
GameData_392.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	E54130D514965E2CFA212727EA41D30AB59F4896
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D

Produs: Enchanted Woods					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Fruits & Sweets Buy Bonus					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	BC4C11C10C2F7117C00134D5BDD5FC683307F954
game.conf	v1.53	Server	Configurarea datelor	SHA1	7EE411BB94DA6CB667F652F1309439EDC0C07861
DoctorWinsteinBuyBonus.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	081422534894E604631497DF4947CDB7551A9B18
GameData_364.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	DE8137A8F870347A678C79400A5215E4C38488A8
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Hyper Cuber Buy Bonus					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	BE00B480395DA70A491660EEC1AAE7AD1BCE9CB1
game.conf	v1.53	Server	Configurarea datelor	SHA1	F5983603A4CB8F9E47629374ED99FE0180D75163
DoctorWinsteinBuyBonus.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	081422534894E604631497DF4947CDB7551A9B18
GameData_364.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	DE8137A8F870347A678C79400A5215E4C38488A8
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: King of Clovers					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	309BF2B6762ADBF41549052C4715C3D5429D4591
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	CD2D546D081A7B09B7A773092DB8EFA5EDD44A38
KingOfClovers.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	01BBA003D370E9C651D852150222B30582EF3E21
GameData_379.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	F6827F77552084AAA9CE49C82A0DE7F72AFED98D
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Kyoto Magic					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	309BF2B6762ADBF41549052C4715C3D5429D4591
game.conf	v1.53	Server	Configurarea datelor	SHA1	634CD3F33422D3F656EAEC2BF82232054E542B76
KyotoMagic.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	0722C68EE5BD314C14B10D62B0D5A5F0C3A19521
GameData_385.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	58818DB2C661E92BFFAEABD23E793F34D7A9E764
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Lucky Clover 10					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	CF20F8CE98AB8AFDEED3091C1F078490198EB67A
game.conf	v1.53	Server	Configurarea datelor	SHA1	EE6F25A6C79CAFB44A34BED9FEADE5D29F7A5665
GameData_81.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	A1F913C412B0D00B39ECC99ACA81816D3D35DD8A
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Nanook the White Ghost Buy Bonus					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	929B83E03ED86A0BD02F8DC777E46D8F355D00C4
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	035A7CD2FA5D8EA7C025CE3ADAC09066D46CF0ED
NanookTheWhiteGhostBuy Bonus.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	313B25091D782663D35027FBC993051B9AE10583
GameData_374.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	2BCF4AB16D0846D215AF373E78A022D6A694FCBF
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: The Shining Globe					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	5F680C4D3B90E391DF0184D54CE549F732FD9F2D
game.conf	v1.53	Server	Configurarea datelor	SHA1	5D98F0D9D2E05EE611A091EA4B1342A6D86A2983
TreasureAmulet.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	318760C3561D9E754590A1A751FC5483393E8C0C
GameData_390.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	268E83B706DB1E47BC8B01C669DFD3762C053F21
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: The Wild Rhino					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	B1AA248D978ABEB1872314CEFADB74894D9CD63C
game.conf	v1.53	Server	Configurarea datelor	SHA1	8E066649D5E3E7DB64B17B4A9D74BDEBA67E7D37
WildRhino.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	08876EC51FAC15E4C8691FB85E226DEDD642C726
GameData_354.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	2F3078D9AF0A6B69C29076BA341039D76C7A64A2
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B

Produs: The Wild Rhino					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Treasure Amulet					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	5F680C4D3B90E391DF0184D54CE549F732FD9F2D
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	22C44DCADF11CCD5A6D46CE21F8ADD6E7938F6C0
TreasureAmulet.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	318760C3561D9E754590A1A751FC5483393E8C0C
GameData_390.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	268E83B706DB1E47BC8B01C669DFD3762C053F21
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Zet Fruits					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
app.html	v1.53	Server	Client joc	SHA1	5F680C4D3B90E391DF0184D54CE549F732FD9F2D
game.conf	v1.53	Server	Configurare joc	SHA1	149D52C14E724FE80D62CD188666F5D765256134
ZetFruits.pm	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	773C20F8AB819E62E141011D5D26424CCF19ABD6
GameData_382.json	v1.53	Server	Logică joc	SHA1	642159DD4D51D219EDDE64137EA34B70CEF8FE0B
Double.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	A300D09896BB57831E95600A080D2CFC821FD25B
SlotGame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	8CD2A35ECCD6F60298A6944EF0AF91E94267063D
SlotSubgame.pm	v1.53	Server	Logică comună	SHA1	DB4F07BB0465C5782B7BE03D8AC825F098E86C98

Produs: Hot Luck Bonus					
Denumirea Fișierului	Versiune	Locație	Funcție	Tip Semnătură Digitală	Semnătură Digitală
cmsjpot_s_exe	1,5	Server	Jackpot	SHA-1	CD39629D32AC7092D9636CF20CA962647CA1CFFA
JPIO.pm	1,5	Server	Jackpot	SHA-1	4FCD4400BF50D8527873AEDE7B01A0F0A2C14F04

3. EVALUAREA EFECTUATĂ DE BMM.

BMM a testat noul program software CT Interactive EOOD pentru 20 de jocuri de noroc online, în raport cu cerințele relevante ale pieței online din România:

România – HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 111/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de implementare a Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc și de modificare și completare a Deciziei Guvernamentale nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și de amendare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Ordinului de Urgență al Guvernului nr. 77/2009 și de abrogare a Deciziei Guvernului nr. 870/2009	Rezultate		
	Ok	Nu se aprobă	Observații
Anexa 7 – Cap 2 - Pentru jocuri de noroc de la distanță			
Documente care demonstrează performanța certificărilor pentru programul de jocuri, rata procentuală de acordare teoretică (TAP) și generatorul de numere aleatorii (RNG). <i>- Se aplică numai furnizorului de jocuri.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RNG a fost evaluat în precedentă în raportul cu numărul de referință „RNG.ROM.CATE.1008.02.01” eliberat la 27 octombrie 2021 de către BMM Spain Testlabs s.l.u.

4. INFORMAȚII/OBSERVAȚII SUPLIMENTARE.

- 4.1. RNG a fost evaluat în precedentă în raportul cu numărul de referință „RNG.ROM.CATE.1008.02.01” eliberat la 27 octombrie 2021 de către BMM Spain Testlabs s.l.u.
- 4.2. Jocurile evaluate menționate au fost testate utilizând platforma de joc „Elephant RGS” v5.4 în mediul furnizorului de jocuri.

4.3. Raportul „02” este un nou raport.

MODIFICAREA 01:

Acest raport este o modificare și înlocuiește raportul emis anterior de BMM, prezentat detaliat în ROM.CATE-OL.1015.01.01

- La pagina 12, secțiunea 2.1.11, în descriere, textul „Fruits and Sweets Bonus Buy” a fost schimbat în „Fruits & Sweets Buy Bonus” datorită unei erori tipografice.

**Solicitantul are responsabilitatea de a anula, elimina și/sau înlocui raportul anterior de evaluare cu prezentul raport de evaluare și să îl pună la dispoziția tuturor persoanelor interesate.*

5. CONCLUZII.

Conform rezultatelor testelor¹ obținute, BMM Spain Testlabs s.l.u. confirmă că elementul supus testării respectă toate prevederile Normelor amintite în secțiunea „1” a acestui raport.

Cu stimă,

Rubén Baptista

Vicepreședinte Senior Operațiuni EURSAM

¹ Rezultatele incluse în acest document se referă exclusiv la eșantioanele testate, așa cum se descrie în secțiunea corespunzătoare.

Acest raport de test nu poate fi reprodus decât în întregime, cu excepția permisiunii scrise prealabile a emitentului - BMM Spain Testlabs, s.l.u.